


Installation et déploiement d'Adobe Experience Manager Forms sur JEE pour JBoss



AEM 6.5 Forms

Informations juridiques

Pour consulter les informations juridiques, voir <https://helpx.adobe.com/fr/legal/legal-notice.html>.

Table des matières

À propos de ce document	1
À qui est destiné ce document ?	1
Conventions utilisées dans ce document	1
Introduction à l'installation, à la configuration et au processus de déploiement	2
Présentation de l'installation, de la configuration et du déploiement	2
Sélection des tâches pour configurer et déployer	2
Liste d'installation et de déploiement d'AEM Forms on JEE	3
Installation des modules AEM Forms	4
Avant de commencer	4
Vérification du programme d'installation	4
Vérification des fichiers téléchargés	4
Développement des fichiers d'archives téléchargés	4
(Linux uniquement) Valider l'entropie	4
Considérations relatives à l'installation	5
Chemins d'installation	5
Répertoires temporaires	5
Installation sur une plateforme intermédiaire Windows pour Linux ou UNIX	5
Notes générales sur l'installation	6
Installation d'AEM Forms on JEE	6
Étapes suivantes	7
Configuration d'AEM Forms on JEE pour le déploiement	8
Considérations relatives à la configuration et au déploiement d'AEM forms on JEE	8
Remarques générales	8

Considérations relatives à la configuration des grappes de serveurs d'AEM Forms on JEE	8
Tâches préalables à la configuration d'AEM Forms on JEE	8
Configuration et déploiement d'AEM Forms on JEE	9
Configuration d'AEM Forms on JEE	9
Configuration de CRX	10
(Hôte distant uniquement) Récapitulatif de la configuration de CRX	11
Configuration d'Acrobat pour PDF Generator	11
Résumé de la configuration	11
Déploiement des fichiers EAR d'Adobe Experience Manager Forms	11
Initialisation de la base de données d'Adobe Experience Manager Forms	12
Déploiement des composants d'Adobe Experience Manager Forms	13
Configuration des composants d'Adobe Experience Manager Forms	13
Informations JNDI du serveur d'Adobe Experience Manager Forms	13
Connector for EMC Documentum	13
Connector for IBM Content Manager	14
Connector for IBM FileNet	14
Connector for Microsoft SharePoint	15
Configuration du serveur AEM Forms pour la conversion des fichiers natifs	15
Préparation du test de l'outil System Readiness de PDF Generator	15
Configuration des extensions d'Acrobat Reader DC	16
Récapitulatif et étapes suivantes	16
Déploiement d'AEM Forms on JEE vers JBoss	17
À propos du déploiement des modules AEM Forms on JEE	17
Résumé des composants déployables	17
Déploiement sur JBoss Application Server	17
Pour déployer des modules AEM Forms on JEE vers JBoss Application Server :	18
Tâches à effectuer après le déploiement	19
Tâches générales	19
Configurer l'agent de sérialisation	19
Définition de la date, de l'heure et du fuseau horaire corrects	19
Configuration de l'URL et du numéro de port pour le SDK client	19
Redémarrage du serveur d'applications	19
Mise à niveau de jQuery pour les formulaires mobiles et adaptatifs	20
Vérification du déploiement	20
Accès à la console d'administration	20
Accès à la console de gestion OSGi	21
Affichage des fichiers journaux	21
Configuration d'une instance d'auteur et de publication	22
Configuration de l'instance d'auteur	22
Configuration de l'instance de publication	22
Communication entre les instances d'auteur et de publication	22
Configuration de l'implémentation IPv6	23

Installation des polices japonaises pour Adobe Reader	23
Désactivation des flux de travaux Draft et Submission	24
Configuration du service ContentRepositoryConnector	24
Configurer le service de gestion de polices	24
Configuration d'une instance d'auteur et de publication	25
Configuration de l'instance d'auteur	25
Configuration de l'instance de publication	25
Communication entre les instances d'auteur et de publication	25
Définition de l'URL de l'instance de publication	25
Définition de l'URL de l'instance de publication pour ActivationManagerImpl	26
Configuration de la file d'attente de réplication inversée	26
Définition de l'URL de l'instance d'auteur	26
Configuration de l'implémentation IPv6	26
Installation des polices japonaises pour Adobe Reader	27
Configuration de PDF Generator	27
Variables d'environnement (Windows uniquement)	27
Configuration du serveur d'applications pour utiliser le serveur proxy HTTP	28
(Windows uniquement) Définition de l'imprimante Adobe PDF comme	
imprimante par défaut	28
Définir l'imprimante par défaut	28
(Windows uniquement) Configuration d'Acrobat Professional	28
Configuration d'Acrobat 8.0 pour l'utiliser avec PDF Generator	29
Validation de l'installation d'Acrobat	29
Ajout des répertoires temporaires à la liste des répertoires approuvés d'Acrobat	29
Ajout de polices à PDF Generator	30
Applications autres qu'AEM Forms on JEE	30
Ajout de polices aux applications Windows uniquement	30
Ajout de polices aux autres applications	31
Ajout de polices à la suite OpenOffice	31
Configuration des conversions HTML vers PDF	31
Configuration de la conversion HTML vers PDF	31
Activation de la prise en charge des polices Unicode pour	
les conversions HTML en PDF	31
Installation du client d'imprimante réseau Network Printer (obsolète)	32
Installation du client d'imprimante réseau de PDF Generator	32
Configuration de l'imprimante réseau PDFG Network Printer	
sous Windows à l'aide de l'assistant natif Ajout d'imprimante	33
Installation et configuration du client d'une imprimante	
réseau PDFG Network Printer à l'aide du transfert de port de serveur proxy	34
Modification des paramètres de blocage des fichiers	34
Paramètres de performance du dossier de contrôle	34
Définition des paramètres de performance de PDF Generator	34
Activer la conversion PDF pour les documents MS Word contenant	
des champs protégés	35
Configuration SSL pour Document Security	35
Activation du mode FIPS	35

Activation ou désactivation du mode FIPS	35
Configuration du support d'authentification de Kerberos pour AEM Forms on JEE Connector for Microsoft SharePoint	36
Configuration de Connector for EMC Documentum	37
Configuration de Connector for EMC Documentum	37
Configuration de Connector for IBM Content Manager	40
Configuration de Connector for IBM Content Manager	40
Pour vous connecter en mode de connexion Use Credentials from process context :	42
Configuration du service Connector for IBM FileNet	44
Activation de la sécurité de console JMX	48
Activation des messages sur JBoss autonome	48
Configuration de la production avancée	50
Configuration de la taille du pool pour Output et Forms	50
Modification de la valeur PoolMax existante	50
PDF Generator	50
Configuration de la taille du pool EJB	51
Configuration de la taille du pool pour PS2PDF et Image2PDF	51
Activation de CIFS sous Windows	51
Activation de NetBIOS sur TCP/IP	52
Ajout d'adresses IP	52
Désactivation du partage de fichiers et d'imprimantes sous Windows Server	52
Annexe : Installation à l'aide de l'interface de ligne de commande	53
Présentation	53
Installation d'AEM Forms sur JEE	53
Journaux d'erreurs	54
Annexe : Interface de ligne de commande de Configuration Manager	55
Ordre des opérations	55
Fichier de propriétés de l'interface de ligne de commande	55
Propriétés de configuration générales	56
Propriétés courantes	56
Configuration des propriétés AEM Forms on JEE	58
Configuration ou validation des propriétés du serveur d'applications	59
Configuration des propriétés JBoss	59
Initialisation des propriétés AEM Forms on JEE	60
Déploiement des propriétés des composants d'AEM Forms on JEE	60
Ajout d'un utilisateur administrateur pour PDF Generator	60
Configuration de Connector for IBM Content Manager	61
Configuration de Connector for IBM FileNet	62
Configuration de Connector for EMC Documentum	64
Configuration de Connector for Microsoft SharePoint	65
Utilisation de l'interface de ligne de commande	66
Utilisation de l'interface de ligne de commande pour configurer CRX	66

Déploiement manuel des fichiers EAR configurés	66
Initialisation de l'utilisation de l'interface de ligne de commande d'AEM Forms on JEE	66
Validation de l'utilisation de l'interface de ligne de commande du serveur d'AEM Forms on JEE	67
Déploiement de l'utilisation de l'interface de ligne de commande des composants d'AEM Forms on JEE	67
Validation de l'utilisation de l'interface de ligne de commande des composants d'AEM Forms on JEE	67
Vérification de la préparation du système pour PDF Generator	67
Ajout d'un utilisateur administrateur pour PDF Generator	67
Configuration de Connector for IBM Content Manager	67
Configuration de Connector for IBM FileNet	68
Configuration de Connector for EMC Documentum	68
Configuration de Connector for Microsoft SharePoint	69
Exemples d'utilisation	69
Journaux d'erreurs de l'interface de ligne de commande de Configuration Manager	69
Etapes suivantes	69
 Annexe : Configuration de JBoss en tant que service Windows	70
Nom de la mise à jour des services JBoss	70
Installation du service Windows	70
Démarrage et arrêt de JBoss Application Server en tant que service Windows	71
Démarrage de JBoss en tant que service Windows	71
Arrêt de JBoss en tant que service Windows	71
Vérification de l'installation	71
Configuration supplémentaire	72
 Annexe : Configuration de Connector for Microsoft SharePoint sur le serveur SharePoint	73
Installation et configuration	73
Configuration système requise pour le serveur SharePoint	73
Considérations relatives à l'installation	73
Installation et configuration sur le serveur SharePoint	74
Modification des variables d'environnement	74
Extraction du programme d'installation Web	74
Installation et activation de Connector	74
Activation/désactivation de fonctionnalités	75
Désinstallation de Connector for Microsoft SharePoint Server	78

À propos de ce document

AEM Forms on JEE est une plateforme de serveur d'entreprise permettant d'automatiser et de rationaliser les processus d'entreprise. AEM Forms on JEE comprend les composants suivants :

- Foundation basé sur J2EE, qui fournit les fonctions serveur et l'environnement d'exécution ;
- Des outils permettant de concevoir, de développer, et de tester les applications d'AEM Forms on JEE ;
- Les modules et services sont déployés sur le serveur AEM Forms on JEE et fournissent des services fonctionnels

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités d'AEM Forms on JEE, voir [Présentation d'AEM Forms](#).

À qui est destiné ce document ?

Ce guide propose des informations aux administrateurs et aux développeurs chargés de l'installation, la mise à niveau, la configuration, l'administration ou le déploiement d'AEM Forms on JEE. Il s'adresse donc à un public familiarisé avec les serveurs d'applications, les systèmes d'exploitation, les serveurs de base de données ainsi que les environnements Web J2EE.

Conventions utilisées dans ce document

La documentation relative à l'installation et à la configuration d'AEM Forms on JEE utilise les conventions de dénomination suivantes pour les chemins d'accès aux fichiers les plus courants.

Nom	Valeur par défaut	Description
<i>[racine aem-forms]</i>	Windows : C:\Adobe\Adobe_Experience_Manager_Forms Linux : /opt/adobe/Adobe_Experience_Manager_Forms	Répertoire d'installation utilisé pour tous les modules AEM Forms on JEE. Il contient des sous-répertoires pour Configuration Manager. Ce répertoire comprend également des répertoires liés au SDK et à des produits tiers.
<i>[racine du serveur d'applications]</i>	Serveur d'applications JBoss sous Windows : C:\Adobe\Adobe_Experience_Manager_Forms\jboss Serveur d'applications JBoss sous Linux : /opt/jboss /	Répertoire du serveur d'application utilisé pour tous les modules AEM Forms on JEE.

Introduction à l'installation, à la configuration et au processus de déploiement

Présentation de l'installation, de la configuration et du déploiement

L'installation, la configuration et le déploiement d'AEM Forms on JEE impliquent les procédures suivantes :

- **Installation** : installez AEM Forms on JEE en exécutant le programme d'installation. Lors de l'installation d'AEM Forms on JEE, tous les fichiers requis sont copiés sur votre ordinateur dans une même arborescence d'installation. Le répertoire d'installation par défaut est C:\Adobe\Adobe_Experience_Manager_Forms (Windows) ou /opt/adobe/Adobe_Experience_Manager_Forms (non-Windows), mais vous pouvez toutefois installer les fichiers dans un autre répertoire.
- **Configuration** : la configuration d'AEM Forms on JEE permet de modifier différents paramètres qui déterminent le fonctionnement d'AEM Forms on JEE. L'assemblage du produit place tous les composants installés dans plusieurs fichiers EAR et JAR déployables, selon les instructions de votre configuration. Pour configurer et assembler les composants à déployer, exécutez Configuration Manager. Vous pouvez configurer et assembler plusieurs modules d'AEM Forms on JEE simultanément.
- **Déploiement** : le déploiement du produit implique le déploiement des fichiers EAR assemblés et des fichiers associés sur le serveur d'applications sur lequel vous envisagez d'exécuter AEM Forms on JEE. Si vous avez configuré plusieurs modules, les composants déployables sont contenus dans les fichiers EAR déployables. Les composants et les fichiers d'archive d'AEM Forms on JEE sont compressés dans des fichiers JAR.

REMARQUE : Le fichier d'archive d'AEM Forms on JEE utilise l'extension de fichier .lca.

- **Initialisation de la base de données** : l'initialisation de la base de données à utiliser avec AEM Forms on JEE crée les tables destinées au fonctionnement d'User Management et d'autres composants de la solution. Pour déployer un module se connectant à la base de données, vous devez initialiser celle-ci une fois le déploiement effectué.

Avant de commencer à installer et configurer AEM Forms on JEE, assurez-vous que vous avez préparé votre environnement comme décrit dans les guides de préparation correspondants.

Sélection des tâches pour configurer et déployer

Après avoir installé AEM Forms on JEE, vous pouvez exécuter Configuration Manager pour :

- configurer les modules dans un fichier EAR en vue d'un déploiement sur le serveur d'applications ou la grappe de serveurs d'applications ;
- initialiser la base de données d'AEM forms on JEE ;
- déployer les composants d'AEM Forms on JEE ;
- valider le déploiement des composants d'AEM Forms on JEE ;
- configurer les composants d'AEM forms on JEE.

Liste d'installation et de déploiement d'AEM Forms on JEE

La liste ci-dessous indique les étapes requises pour l'installation d'AEM Forms on JEE à l'aide de la méthode manuelle. Vous devez installer votre serveur d'applications ou vos grappes de serveurs d'applications avant d'effectuer l'installation.

- Vérifiez que vous avez installé et configuré les logiciels nécessaires dans l'environnement cible.
- Vérifiez que vous avez créé et configuré le serveur d'applications dans l'environnement cible.
- Exécutez le programme d'installation.
- Exécutez Configuration Manager et sélectionnez la tâche de configuration des fichiers EAR d'AEM Forms on JEE. Cette tâche assure la configuration et l'assemblage d'AEM Forms on JEE.
- Déployez les fichiers EAR sur le serveur d'applications ou sur la grappe de serveurs d'applications. Cette opération doit être effectuée manuellement.
- Exécutez Configuration Manager pour initialiser la base de données d'AEM Forms on JEE et déployer les fichiers des composants d'AEM Forms on JEE.
- Accédez à Administration Console et User Management.
- (Facultatif) Configurez l'accès LDAP.

Installation des modules AEM Forms

Avant de commencer

Vérification du programme d'installation

Respectez les bonnes pratiques suivantes avec les fichiers du programme d'installation, avant de lancer le processus d'installation.

Vérification des fichiers téléchargés

Si vous avez téléchargé le programme d'installation à partir du site Web d'Adobe, vérifiez l'intégrité du fichier d'installation grâce à la somme de contrôle MD5. Pour calculer et comparer la somme de contrôle MD5 du fichier téléchargé avec la somme de contrôle publiée à partir du site Adobe licensing, procédez comme suit :

- **Linux** : utilisez la commande `md5sum`
- **Windows** : utilisez un outil tel que WinMD5

Développement des fichiers d'archives téléchargés

Si vous avez téléchargé le fichier ESD à partir du site Web Adobe, extrayez l'ensemble du fichier d'archive `aemforms_server_6_5_0_jboss_all_win.zip` (Windows) ou `aemforms_server_6_5_0_jboss_all_unix.tar.gz` (Linux) sur votre ordinateur.

REMARQUE : Veillez à ne pas modifier la hiérarchie des répertoires du fichier ESD d'origine.

(Linux uniquement) Valider l'entropie

Vérifiez l'entropie disponible sur votre serveur RHEL avant l'installation. Utilisez la commande suivante pour vérifier l'entropie : Si elle renvoie un nombre inférieur à 100-200, le déploiement échouera avec un délai d'expiration.

```
cat /proc/sys/kernel/random/entropy_avail
```

Exécutez les étapes suivantes afin de résoudre ce problème :

- Localisez le fichier de configuration dans le dossier d'installation JBoss :
`[répertoire_installation_jboss]/standalone/configuration/`
- Ajoutez la commande suivante dans le fichier de configuration :
`JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Djava.security.egd=file:/dev/./urandom"`

Considérations relatives à l'installation

Chemins d'installation

Pour réussir l'installation, des autorisations de lecture, d'écriture et d'exécution doivent figurer dans le répertoire d'installation. Ce qui suit s'applique également aux chemins d'installation :

- Lorsque vous installez AEM Forms on JEE, n'utilisez pas de caractères sur deux octets ou de caractères latins étendus (du type àâçèèëïïòùûÄÖßÜ) dans le chemin d'installation.
- Sous Windows, le chemin d'accès au répertoire d'installation d'AEM Forms on JEE ne doit contenir aucun caractères non ASCII (par exemple, des caractères internationaux comme é ou ñ).
- Sur les systèmes UNIX, vous devez être connecté en tant qu'utilisateur root pour pouvoir installer les modules. Si vous n'êtes pas connecté en tant qu'utilisateur root, changez de répertoire d'installation et choisissez-en un pour lequel vous disposez de droits (en lecture, écriture et exécution).
- Sous Windows, vous devez posséder des privilèges d'administrateur pour pouvoir installer AEM Forms on JEE.

Répertoires temporaires

Les fichiers temporaires sont générés dans le répertoire temporaire. Dans certaines cas, il est possible que les fichiers temporaires générés ne soient pas effacés lors de la fermeture du programme d'installation. Vous pouvez supprimer ces fichiers manuellement.

Sous Linux, le programme d'installation utilise le répertoire racine de l'utilisateur connecté comme répertoire temporaire de stockage des fichiers. Par conséquent, des messages semblables au texte ci-dessous peuvent s'afficher dans la console :

```
WARNING: could not delete temporary file /home/<username>/ismp001/1556006
```

Lorsque vous avez terminé l'installation, vous devez supprimer manuellement les fichiers temporaires des répertoires suivants :

- (Windows) Chemin TMP ou TEMP tel que défini dans les variables d'environnement
- (Linux) Répertoire racine de l'utilisateur connecté

Sur les systèmes de type UNIX, un utilisateur non connecté comme utilisateur root peut utiliser le répertoire suivant comme répertoire temporaire :

- (Linux) /var/tmp ou /usr/tmp

Installation sur une plateforme intermédiaire Windows pour Linux ou UNIX

AEM Forms on JEE peut être installé et configuré dans Windows pour un déploiement sur une plateforme Linux ou UNIX. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour effectuer l'installation dans un environnement Linux/UNIX verrouillé. Par exemple, un environnement verrouillé ne comporte pas d'interface utilisateur graphique installée. Pour une plateforme Linux ou UNIX, le programme d'installation installe les fichiers binaires qui sont utilisés par Configuration Manager pour configurer le produit.

Vous pouvez alors utiliser l'ordinateur Windows comme lieu de stockage intermédiaire pour les objets déployables, qui peuvent être copiés sur un ordinateur Linux ou UNIX en vue de leur déploiement sur le serveur d'applications. Le serveur d'applications sur l'ordinateur Windows et l'ordinateur cible Linux ou UNIX sur lequel vous souhaitez installer AEM forms on JEE doivent être identiques.

REMARQUE : Si vous installez un correctif sur la version AEM Forms 6.x, l'installation à distance ne fonctionne pas.

Notes générales sur l'installation

- Sous Windows, pour accélérer l'installation, désactivez tout logiciel d'analyse antivirus à l'accès durant la procédure. Pour plus d'informations, reportez-vous au document [Utilisation d'un antivirus sur un serveur exécutant AEM Forms](#).
- Si vous effectuez l'installation sur des systèmes de type UNIX, et non directement à partir du DVD du produit, définissez les autorisations d'exécutables dans le fichier d'installation.
- Pour éviter des problèmes de droits lors du déploiement, veillez à être connecté comme l'utilisateur qui exécute le programme d'installation d'AEM Forms on JEE et Configuration Manager lorsque vous exécuterez le serveur d'applications.
- Si vous effectuez l'installation sur des ordinateurs sous UNIX, le répertoire d'installation que vous spécifiez ne doit pas contenir d'espaces.
- Si des erreurs se produisent lors de l'installation, le programme d'installation crée un fichier journal nommé `install.log` qui contient les messages d'erreur. Ce fichier journal est créé dans le répertoire `[racine aem-forms]/log`.

Installation d'AEM Forms on JEE

- 1) Lancez le programme d'installation :
 - (Windows) Localisez le répertoire `_server\Disk1\InstData\Windows_64\VM` sur le support d'installation ou dans le dossier du disque dur dans lequel vous avez copié le programme d'installation. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier `install.exe` et sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur.
 - (Linux, Solaris) Accédez au répertoire approprié, puis, à l'invite de commande, saisissez `/Install.bin`.
 - (Linux) `/server/Disk1/InstData/Linux/NoVM`
- 2) A l'invite, sélectionnez la langue souhaitée pour l'installation, puis cliquez sur **OK**.
- 3) Dans l'écran d'introduction, cliquez sur **Suivant**.
- 4) Dans l'écran Sélection du dossier d'installation, acceptez le répertoire par défaut proposé ou cliquez sur **Choisir** pour accéder au répertoire dans lequel vous souhaitez installer AEM Forms on JEE, puis cliquez sur **Suivant**. Si vous saisissez le nom d'un répertoire qui n'existe pas, ce dernier est créé pour vous.

Cliquez sur Restaurer le dossier par défaut afin de restaurer le chemin d'accès au répertoire par défaut.

- 5) Dans l'écran Choix du type d'installation, sélectionnez **Personnalisée > Manuelle**, puis cliquez sur **Suivant**.
Pour l'installation clé en main, voir [Installation et déploiement d'AEM Forms on JEE à l'aide de JBoss clé en main](#).
- 6) **(Windows uniquement)** Dans l'écran Options d'installation manuelle, sélectionnez l'option de déploiement cible et cliquez sur **Suivant** :
 - **Windows (local)** : sélectionnez cette option si vous installez et déployez AEM Forms on JEE sur le serveur local.
 - **Intermédiaire (installé sur des systèmes distants ciblant Windows)** : sélectionnez cette option si vous projetez d'utiliser Windows comme plateforme intermédiaire pour votre déploiement et sélectionnez ensuite le système d'exploitation cible sur le serveur distant. Vous pouvez sélectionner un système d'exploitation UNIX en tant que cible pour le déploiement, même si vous installez le produit sur Windows (voir [Installation sur une plateforme intermédiaire Windows pour Linux ou UNIX](#).)
- 7) Lisez le contrat de licence d'AEM Forms on JEE, cochez la case **J'accepte** pour accepter les termes du contrat, puis cliquez sur **Suivant**. Si vous n'acceptez pas le contrat de licence, vous ne pouvez pas continuer.
- 8) Dans l'écran Résumé préalable à l'installation, passez en revue les détails et cliquez sur **Installer**. Le programme d'installation affiche la progression de l'installation.
- 9) Passez en revue les informations contenues dans les notes de mise à jour, puis cliquez sur **Suivant**.
- 10) Passez en revue les informations de l'écran Installation terminée.
- 11) La case à cocher **Exécuter Configuration Manager** est sélectionnée par défaut. Cliquez sur **Terminé** pour exécuter Configuration Manager.

Etapes suivantes

Vous devez maintenant configurer AEM Forms on JEE pour le déploiement. Vous pouvez également choisir d'exécuter Configuration Manager ultérieurement à l'aide du fichier ConfigurationManager.bat ou ConfigurationManager.sh situé dans `[racine aem-forms]\configurationManager\bin`.

Configuration d'AEM Forms on JEE pour le déploiement

Considérations relatives à la configuration et au déploiement d'AEM forms on JEE

Remarques générales

- Pendant la configuration, vous devez indiquer l'emplacement des pilotes JDBC pour la base de données. Les pilotes Oracle et SQL Server se trouvent dans le répertoire *[racine aem-forms]/lib/db/[base de données]*. Vous pouvez télécharger le pilote IBM DB2 depuis le site Web d'IBM. Vous pouvez également copier les fichiers JAR du pilote JDBC à tous les nœuds tout en conservant une structure de répertoires identique pour tous les nœuds. Pour obtenir la liste complète des versions de pilote prises en charge et les emplacements de téléchargement, consultez le document [Combinaisons de plateformes prises en charge](#).
- Répertoire de stockage global de documents : spécifiez le répertoire de stockage global de documents qui correspond à la configuration requise décrite dans la section Préparation à l'installation sur un serveur unique ou sur une grappe de serveur. Pour obtenir la documentation la plus récente, consultez http://www.adobe.com/go/learn_aemforms_tutorials_65_fr.
- Dans les environnements en grappe, plusieurs mesures doivent être exécutées manuellement en plus de la configuration automatique effectuée par Configuration Manager.

Considérations relatives à la configuration des grappes de serveurs d'AEM Forms on JEE

- Il est recommandé d'installer des répertoires locaux de polices de serveur et de polices de client dans le même chemin d'accès sur chaque nœud de la grappe. Le fait de disposer de répertoires de polices partagés au lieu de répertoires de polices locaux risque d'entraîner des problèmes de performances.

Tâches préalables à la configuration d'AEM Forms on JEE

REMARQUE : Appuyez sur la touche **F1** dans Configuration Manager pour afficher l'aide de l'écran que vous visualisez. Vous pouvez à tout moment afficher la progression de la configuration en cliquant sur Afficher le journal des processus.

- 1) Si vous n'avez pas démarré Configuration Manager automatiquement à partir du programme d'installation, accédez au répertoire *[racine aem-forms]/configurationManager/bin* et exécutez le script *ConfigurationManager.bat/ConfigurationManager.sh*.
- 2) Si vous y êtes invité, sélectionnez la langue souhaitée pour l'interface de Configuration Manager et cliquez sur **OK**.

- 3) Dans l'écran de bienvenue, cliquez sur **Suivant**.
- 4) Ne sélectionnez aucune des options de l'écran de sélection de la tâche de mise à niveau et cliquez sur **Suivant**.
- 5) Dans l'écran de sélection des modules, sélectionnez les modules d'AEM Forms on JEE que vous souhaitez configurer et cliquez sur **Suivant**.

REMARQUE : Certains modules sont dépendants techniquement d'autres modules pour une configuration réussie et un bon fonctionnement. Configuration Manager affiche une boîte de dialogue et ne vous autorise pas à continuer si des modules interdépendants ne sont pas sélectionnés. Par exemple, vous devez sélectionner les modules Content Repository si vous configurez Forms Workflow

- Dans AEM Forms, Adaptive Forms, Correspondence Management, HTML5 Forms, Forms Portal, HTML Workspace, Process Reporting, Forms centric workflows on OSGi, les fonctionnalités utilisent le référentiel crx-repository. Si vous prévoyez d'utiliser AEM Forms pour ces fonctionnalités, le référentiel crx-repository est requis.
- Vous n'avez pas besoin du référentiel crx-repository sur AEM Forms Document Security.

- 6) Dans l'écran Choix de la tâche, sélectionnez toutes les tâches à exécuter, puis cliquez sur **Suivant**.

REMARQUE : Les tâches de configuration du serveur d'applications, de validation du serveur d'applications et de déploiement des fichiers EAR de ne sont pas disponibles pour le serveur d'applications JBoss.

REMARQUE : Si vous utilisez Oracle RAC, ne sélectionnez pas les modules JDBC dans l'option des fichiers EAR d'Adobe Experience Manager Forms (sources de données sécurisées).

Configuration et déploiement d'AEM Forms on JEE

Configuration d'AEM Forms on JEE

- 1) Dans l'écran de configuration d'Adobe Experience Manager Forms (1 sur 5), cliquez sur **Configurer** et ensuite sur **Suivant** lorsque vous avez terminé.
- 2) Sur l'écran de configuration d'Adobe Experience Manager Forms (2 sur 5), définissez les répertoires qu'AEM Forms on JEE utilisera pour accéder aux polices et cliquez sur **Suivant**.

ASTUCE : Cliquez sur **Modifier les configurations** pour modifier les valeurs de cet écran. Ce bouton n'est pas disponible lorsque Configuration Manager est exécuté pour la première fois mais il est disponible dès la seconde exécution ainsi que lors des exécutions suivantes.

- (Facultatif) Pour modifier l'emplacement par défaut du **répertoire des polices Adobe Server**, saisissez ou sélectionnez un chemin d'accès.
- Pour modifier l'emplacement par défaut du **répertoire des polices du client**, cliquez sur **Parcourir** ou spécifiez un nouvel emplacement pour les polices du client.

REMARQUE : Les droits d'utilisation relatifs aux polices fournies par des sociétés autres qu'Adobe sont régis par les contrats de licence accompagnant ces polices. Ils ne sont pas couverts par la licence d'utilisation du logiciel Adobe qui vous est concédée. Adobe vous recommande de vous assurer que vous agissez en conformité avec tous les contrats de licence de sociétés tierces applicables avant d'utiliser des polices non-Adobe avec des logiciels Adobe, notamment en ce qui concerne l'utilisation de polices dans des environnements de serveurs.

- (Facultatif) Pour modifier l'emplacement par défaut du **répertoire des polices système**, saisissez son chemin d'accès ou sélectionnez-le. Pour ajouter davantage de répertoires à la liste, cliquez sur **Ajouter**.
 - (Facultatif) Pour activer le mode FIPS, assurez-vous que l'option **Activer la cryptographie FIPS (Federal Information Processing Standards) 140-2** est sélectionnée. Sélectionnez cette option uniquement pour appliquer les normes FIPS (Federal Information Processing Standards).
- 3) Sur l'écran de configuration d'Adobe Experience Manager Forms (3 sur 5), cliquez sur **Parcourir** pour indiquer l'**Emplacement du répertoire temporaire**.
- REMARQUE :** Assurez-vous que le répertoire temporaire se trouve sur le système de fichiers local.
- REMARQUE :** Si vous ne créez pas de répertoire temporaire, l'emplacement par défaut configuré par le système est utilisé.
- 4) Dans l'écran de configuration d'Adobe Experience Manager Forms (4 sur 5), cliquez sur **Parcourir** pour spécifier le chemin d'accès du répertoire de stockage global de documents.
- REMARQUE :** Si vous ne spécifiez pas de répertoire spécifique pour le stockage global de documents, AEM Forms on JEE crée le répertoire dans un emplacement par défaut dans l'arborescence du serveur d'applications. Lorsque vous avez terminé les étapes de configuration, vous pouvez accéder à l'emplacement à partir de Administration Console > Paramètres > Paramètres de Core System > Configurations.
- **Utiliser le stockage global de documents :** utilise le répertoire de stockage global de documents basé sur le système de fichiers pour le stockage de tous les documents persistants. Cette option garantit de meilleures performances et vous permet d'avoir un emplacement unique pour le stockage global de documents.
 - **Utiliser la base de données :** utilise la base de données d'AEM Forms on JEE pour le stockage des documents persistants et des artefacts de longue durée. Le répertoire de stockage global de documents basé sur le système de fichiers est toutefois requis. L'utilisation de la base de données simplifie les procédures de sauvegarde et de restauration.

Cliquez sur **Configurer** pour configurer les fichiers EAR à l'aide des informations de ce répertoire. Cliquez sur **Suivant** une fois la configuration terminée.

Configuration de CRX

- 1) L'écran de configuration de CRX vous permet de configurer le référentiel CRX et de l'installer dans le fichier EAR adobe-lifecycle-cq-author.ear.
- 2) Indiquez le chemin d'accès au référentiel. L'emplacement par défaut est `[racine aem-forms]\crx-repository`.

REMARQUE : Assurez-vous que le chemin d'accès au référentiel CRX ne contient pas d'espaces et que le référentiel de contenu est disponible sur tous les nœuds de la grappe. Une fois la configuration terminée, copiez le contenu du référentiel depuis le nœud local sur l'ensemble des nœuds au même emplacement (comme indiqué sur l'écran de configuration de CRX). Copiez le dossier de stockage de données (sauvegardé lors de la préparation du système pour la mise à niveau) sur l'ensemble des nœuds au même emplacement.

- 3) Sélectionnez le type de référentiel, selon le cas, et notez les points suivants :
 - CRX3 TAR n'est pas pris en charge pour les déploiements mis en grappe.
 - Si vous sélectionnez CRX3 Mongo DB, spécifiez le nom de la base de données Mongo et l'URL d'accès à la base de données. Le format d'URL est le suivant :
`mongodb://<HOST>:<Port>`.
Hôte : adresse IP de l'ordinateur exécutant MongoDB.
Port : numéro de port utilisé pour MongoDB. Le numéro de port par défaut est 27017.
 - Cette option définit la persistance du référentiel CRX sur RDB MX (document MK).

- 4) Cliquez sur **Configurer** pour créer les fichiers du référentiel à l'emplacement spécifié.

Cliquez sur **Suivant** pour continuer.

(Hôte distant uniquement) Récapitulatif de la configuration de CRX

- 1) Pour un déploiement à distance, copiez le contenu du répertoire `[racine aem-forms]/configuration-Manager/export/crx-quickstart/` vers l'emplacement sur l'hôte distant que vous avez spécifié sur l'écran de configuration de CRX

Configuration d'Acrobat pour PDF Generator

- 1) **(Windows uniquement)** Sur l'écran Configuration d'Acrobat pour PDF Generator, cliquez sur **Configurer** pour exécuter le script destiné à configurer Adobe Acrobat et les paramètres d'environnement requis. Une fois terminé, cliquez sur **Suivant**.

REMARQUE : Cet écran applique la configuration souhaitée uniquement lorsque Configuration Manager est exécuté en local. Pour que cette étape réussisse, Adobe Acrobat DC Pro doit être installé.

Résumé de la configuration

- 1) Sur l'écran de configuration d'Adobe Experience Manager forms, cliquez sur **Suivant**. Les archives configurées sont placées dans le répertoire `[racine aem-forms]/configurationManager/export`.

Déploiement des fichiers EAR d'Adobe Experience Manager Forms

- 1) Sans quitter Configuration Manager, déployez manuellement les fichiers EAR d'Adobe Experience Manager Forms vers JBoss en copiant les fichiers suivants du répertoire `[racine aem-forms]/configurationManager/export` dans les répertoires spécifiés :
 - `adobe-lifecycle-native-jboss-[système_d'exploitation].ear`
 - `adobe-lifecycle-jboss.ear`
 - `adobe-workspace-client.ear` (processus des formulaires uniquement)
 - `adobe-lifecycle-cq-author.ear`
 - (facultatif) `adobe-assembler-ivs.ear`
 - (facultatif) `adobe-forms-ivs-jboss.ear`
 - (facultatif) `adobe-output-ivs-jboss.ear`

JBoss configuré manuellement

[racine du serveur d'applications]/standalone/deployments

JBoss préconfiguré par Adobe sur un seul serveur

[racine du serveur d'applications]/server/standalone/deployments

Pour les environnements en grappe, effectuez les étapes suivantes pour déployer manuellement les fichiers EAR depuis la console d'administration du serveur d'applications :

- a) Arrêtez tous les nœuds à l'exception du nœud maître.
- b) Copiez les fichiers EAR configurés depuis [racine_aem]\configurationManager\export vers un répertoire local sur le serveur.
- c) Ouvrez la console de gestion, cliquez sur Déploiements. L'URL par défaut est `http://<adresse_IP>:9990/console/` et le port par défaut est 9990. Une fenêtre Content Repository s'ouvre. Elle affiche les options suivantes : Ajout, Suppression, Assignment et Remplacement.
- d) Pour déployer des fichiers EAR :
 - i) Cliquez sur Ajouter, puis sur Parcourir et accédez au répertoire local contenant les fichiers EAR. Sélectionnez un fichier EAR à ajouter, cliquez sur Suivant, puis sur Enregistrer. Le fichier EAR ajouté apparaît dans la fenêtre Content Repository. Répétez cette étape pour tous les fichiers EAR.
 - ii) Sur la page Content Repository, sélectionnez les fichiers EAR un par un. Sur les groupes de serveurs sélectionnés, sélectionnez l'option Assigner, laissez l'option Activer <ear file> cochée, et cliquez sur Enregistrer. La valeur dans la colonne d'assignation passe de 0 à 1. Répétez cette étape pour tous les fichiers EAR.
 - iii) Une fois tous les fichiers EAR déployés, revenez à la fenêtre de gestion de la configuration et continuez à partir de la section Initialisation de la base de données d'Adobe Experience Manager Forms.

Vous pouvez déployer les fichiers EAR IVS des services Forms Standard, Output, Mobile Forms et Assembler.

REMARQUE : Modifiez les fichiers de définition de source de données pour qu'ils renvoient au serveur de base de données et à la base de données. Pour plus d'informations, voir *Annexe : Configuration manuelle des sources de données*.

IMPORTANT : Il n'est pas conseillé de déployer les fichiers EAR IVS sur un environnement de production.

Initialisation de la base de données d'Adobe Experience Manager Forms

- 1) Sur l'écran Initialisation de la base de données d'Adobe Experience Manager Forms, vérifiez que le nom d'hôte et le numéro de port fournis pour votre serveur d'applications sont corrects, puis cliquez sur **Initialiser**. La tâche d'initialisation de la base de données crée des tables dans la base de données, y insère les données par défaut, puis crée les rôles de base dans la base de données. Une fois l'initialisation terminée, cliquez sur **Suivant**.

REMARQUE : Initialisez la base de données par rapport à un seul serveur de la grappe. Les étapes suivantes ne sont effectuées que sur le serveur initialisé.

Redémarrez le serveur d'applications manuellement lorsque vous y êtes invité.

- 2) Sur l'écran Informations d'Adobe Experience Manager Forms, saisissez l'**ID utilisateur** et le **mot de passe** d'Adobe Experience Manager Forms dont les valeurs par défaut sont respectivement *administrator* et *password*.

Cliquez sur **Vérifier la connexion du serveur** et, une fois terminé, cliquez sur **Suivant**.

Si le test de connexion réussit, mais que le déploiement ou la validation échoue dans les étapes suivantes, résolvez les problèmes de connectivité.

Déploiement des composants d'Adobe Experience Manager Forms

- 1) Sur l'écran de déploiement des composants d'Adobe Experience Manager Forms, cliquez sur **Déployer**. Les composants déployés à ce stade sont des fichiers d'archives Java qui se connectent au conteneur de services AEM Forms à des fins de déploiement, d'orchestration et d'exécution des services. Une fois le déploiement terminé, cliquez sur **Suivant**.
- 2) Sur l'écran de validation du déploiement des composants d'Adobe Experience Manager Forms, cliquez sur **Valider**. Une fois la validation terminée, cliquez sur **Suivant**.

Configuration des composants d'Adobe Experience Manager Forms

- 1) Sur l'écran Configuration des composants d'Adobe Experience Manager Forms, sélectionnez les tâches à exécuter avec Configuration Manager, puis cliquez sur **Suivant**.

Informations JNDI du serveur d'Adobe Experience Manager Forms

- 1) Dans l'écran Informations sur le port JNDI du serveur Adobe Experience Manager forms, saisissez le nom d'hôte, le numéro de port ainsi que l'emplacement du fichier jar du client JBoss pour le serveur JNDI. Appuyez sur F1 pour plus d'informations. Cliquez sur **Vérifier la connexion du serveur** pour vérifier que Configuration Manager se connecte au serveur JNDI. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.

Connector for EMC Documentum

REMARQUE : S'il s'agit d'un déploiement distant d'Adobe Experience Manager Forms, vous ne pouvez pas configurer Connector for EMC Documentum à l'aide de Configuration Manager.

- 1) Sur l'écran Spécification de client pour EMC Documentum, sélectionnez **Configurer Connector for EMC Documentum Content Server**, puis spécifiez les paramètres suivants, cliquez sur **Vérifier**, et une fois la vérification terminée, cliquez sur **Suivant** pour continuer.
 - **Choisir la version du client EMC Documentum :** sélectionnez la version du client à utiliser avec EMC Documentum Content Server.
 - **Chemin du répertoire d'installation du client EMC Documentum :** cliquez sur **Parcourir** pour sélectionner le chemin d'accès du répertoire.

- 2) Sur l'écran Spécifier les paramètres d'EMC Documentum Content Server, saisissez les détails d'EMC Documentum Server, puis cliquez sur **Suivant**. Appuyez sur la touche F1 pour obtenir plus d'informations.
- 3) Dans l'écran Configurer Connector for EMC Documentum, cliquez sur **Configurer Documentum Connector**. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Suivant**.
- 4) Sur l'écran Configurations manuelles requises pour Connector for EMC Documentum, consultez et suivez les étapes manuelles décrites, puis cliquez sur **Suivant**.

Connector for IBM Content Manager

REMARQUE : S'il s'agit d'un déploiement distant d'Adobe Experience Manager Forms, vous ne pouvez pas configurer Connector for IBM Content Manager à l'aide de Configuration Manager.

- 1) Sur l'écran Spécifier le client pour IBM Content Manager, sélectionnez **Configurer Connector for IBM Content Manager**, puis indiquez une valeur pour le chemin d'accès au répertoire d'installation du client IBM Content Manager. Cliquez sur **Vérifier** et, une fois terminé, cliquez sur **Suivant** pour continuer.
- 2) Sur l'écran Spécifier les paramètres du serveur IBM Content Manager, indiquez les détails d'IBM Content Manager Server, puis cliquez sur **Suivant**.
- 3) Dans l'écran Configurer Connector for IBM Content Manager, cliquez sur **Configurer IBM Content Manager Connector**. Une fois l'opération terminée, cliquez sur **Suivant**.
- 4) Sur l'écran Configurations manuelles requises pour Connector for IBM Content Manager, consultez et suivez les étapes manuelles décrites, puis cliquez sur **Suivant**.

Connector for IBM FileNet

REMARQUE : Dans le cas d'un déploiement distant d'Adobe Experience Manager Forms, vous ne pouvez pas configurer Connector for IBM FileNet à l'aide de Configuration Manager.

REMARQUE : Vérifiez que votre version d'ECM est à niveau selon les [versions prises en charge](#).

- 1) Sur l'écran Spécifier le client pour IBM FileNet, sélectionnez **Configurer Connector for IBM FileNet Content Manager**, puis spécifiez les éléments suivants.
 - **Sélectionner une version du client IBM FileNet :** sélectionnez la version du client à utiliser avec le serveur IBM FileNet Content.
 - **Chemin du répertoire d'installation du client IBM FileNet :** cliquez sur **Parcourir** pour sélectionner le chemin d'accès du répertoire.

REMARQUE : La validation d'IBM FileNet peut échouer si des caractères spéciaux comme le tiret (-), le trait de soulignement (_), la virgule (,) ou le point (.) sont présents dans le nom du répertoire contenant le client IBM FileNet.

*Cliquez sur **Vérifier** et, une fois terminé, cliquez sur **Suivant** pour continuer.*

- 2) Sur l'écran Spécifier les paramètres du serveur IBM FileNet Content, spécifiez les informations requises, puis cliquez sur **Suivant**.
- 3) Sur l'écran Spécifier le client IBM FileNet Process Engine, spécifiez les informations requises, puis cliquez sur **Vérifier**. Une fois l'opération terminée, cliquez sur **Suivant**.

- 4) Sur l'écran Spécifier les paramètres du serveur IBM FileNet Process Engine, spécifiez les informations requises, puis cliquez sur **Suivant**.
- 5) Dans l'écran Configurer Connector for IBM FileNet, cliquez sur **Configurer FileNet Connector**. Une fois l'opération terminée, cliquez sur **Suivant**.
- 6) Sur l'écran Configurations manuelles requises pour Connector for IBM FileNet, consultez et suivez les étapes manuelles décrites, puis cliquez sur **Suivant**.

Connector for Microsoft SharePoint

REMARQUE : S'il s'agit d'un déploiement distant d'Adobe Experience Manager Forms, vous ne pouvez pas configurer Connector for Microsoft SharePoint à l'aide de Configuration Manager.

REMARQUE : Vous pouvez ignorer cette étape si vous souhaitez configurer Connector for Microsoft SharePoint ultérieurement à l'aide d'Administration Console.

Sur l'écran Configurer Adobe Experience Manager Forms Connector for Microsoft SharePoint, effectuez l'une des tâches suivantes :

- Désélectionnez l'option **Configurer Adobe Experience Manager Forms Connector for Microsoft SharePoint** pour configurer manuellement Microsoft SharePoint ultérieurement, puis cliquez sur **Suivant**.
- Laissez l'option **Configurer Adobe Experience Manager Forms Connector for Microsoft SharePoint** sélectionnée. Spécifiez les valeurs requises, puis cliquez sur Configurer SharePoint Connector. Une fois l'opération terminée, cliquez sur **Suivant**.

Configuration du serveur AEM Forms pour la conversion des fichiers natifs

- 1) **(PDF Generator uniquement)** Sur l'écran **Identifiants des utilisateurs administrateurs pour les conversions de PDF natifs**, indiquez le nom et le mot de passe d'un utilisateur possédant des droits d'administrateur sur le serveur, puis cliquez sur **Ajouter un utilisateur**.

REMARQUE : Vous devez ajouter au moins un utilisateur administrateur pour Windows Server. Sous Windows Server, la fonction de contrôle du compte de l'utilisateur (UAC) doit être désactivée pour les utilisateurs que vous ajoutez. Pour désactiver cette fonction, cliquez sur **Panneau de configuration > Comptes d'utilisateurs > Activer ou désactiver le contrôle des comptes d'utilisateurs** et désélectionnez l'option Utiliser le contrôle des comptes d'utilisateurs pour vous aider à protéger votre ordinateur puis cliquez sur **OK**. Redémarrez l'ordinateur pour appliquer les modifications.

Préparation du test de l'outil System Readiness de PDF Generator

- 1) Sur l'écran **Test de l'outil System Readiness de Document Services PDF Generator**, cliquez sur **Démarrer** pour vérifier si le système a été correctement configuré pour PDF Generator. Analysez le rapport de l'outil System Readiness, puis cliquez sur **Suivant**. Veuillez noter que le test de l'outil System Readiness échoue si AEM Forms on JEE est déployé sur un ordinateur distant.

Configuration des extensions d'Acrobat Reader DC

- 1) Sur l'écran Configuration des informations d'identification les extensions d'Acrobat Reader DC, spécifiez les détails associés aux informations d'identification des extensions Acrobat Reader DC qui active les services des modules :

REMARQUE : Vous pouvez passer à l'étape suivante en sélectionnant **Configurer ultérieurement à l'aide de la console d'administration**. Après l'exécution du déploiement, vous pouvez configurer les informations d'identification d'Acrobat Reader DC Extensions dans Administration Console. Dans Administration Console, cliquez sur **Accueil > Paramètres > Trust Store Management > Informations d'identification locales**.

Cliquez sur **Configurer** puis sur **Suivant**.

Récapitulatif et étapes suivantes

- 1) Consultez la liste des tâches de Configuration Manager et choisissez les options appropriées :
 - Sélectionnez Lancer les étapes suivantes afin d'afficher des informations sur l'interface utilisateur et l'interface d'administration d'AEM Forms on JEE.

Déploiement d'AEM Forms on JEE vers JBoss

Ce chapitre explique comment déployer AEM Forms on JEE vers JBoss Application Server.

À propos du déploiement des modules AEM Forms on JEE

Avant de déployer AEM Forms on JEE, vérifiez que vous avez effectué les tâches suivantes :

- Vous avez installé le logiciel et les fichiers requis et vous connaissez l'emplacement des répertoires de travail. Si vous n'avez pas terminé cette tâche, voir [Préparation à l'installation d'AEM Forms on JEE \(serveur unique\)](#) ou [Préparation à l'installation d'AEM Forms on JEE \(grappe de serveurs\)](#), en fonction de votre installation.
- Exécutez Configuration Manager pour configurer et assembler des modules AEM Forms on JEE conformément aux exigences de votre système et de votre serveur d'applications. Pour ajouter un module au déploiement, vous pouvez exécuter Configuration Manager pour effectuer ces modifications, puis redéployer le fichier EAR mis à jour.

Si vous déployez AEM Forms on JEE pour la première fois, initialisez la base de données à l'aide de Configuration Manager après avoir déployé le produit.

Si vous utilisez un serveur Web externe, reportez-vous à sa documentation pour obtenir plus de détails sur la configuration requise pour l'accès au serveur d'applications.

Résumé des composants déployables

Au cours du processus de déploiement, vous devez déployer les composants suivants :

- `adobe-lifecycle-native-jboss-[système_d'exploitation].ear`
- `adobe-lifecycle-jboss.ear`
- `adobe-workspace-client.ear` (processus des formulaires uniquement)
- `adobe-lifecycle-cq-author.ear`

Une fois que vous avez configuré AEM Forms on JEE avec Configuration Manager (requis), ces fichiers sont situés dans le répertoire `[racine aem_forms]/configurationManager/export/`.

Déploiement sur JBoss Application Server

Déployez les modules AEM Forms on JEE vers JBoss Application Server en copiant les composants déployables dans le répertoire de déploiement. Le serveur d'applications JBoss peut être en cours d'exécution ou arrêté lorsque vous copiez les fichiers dans le répertoire. Une fois les fichiers copiés, démarrez ou redémarrez le serveur afin de vous assurer que les services démarrent correctement.

Pour déployer des modules AEM Forms on JEE vers JBoss Application Server :

- Copiez les fichiers suivants de *[racine aem_forms]/configurationManager/export* vers le répertoire suivant : (JBoss configuré manuellement) *[racine du serveur d'applications]/standalone/deployments/* :
 - *adobe-lifecycle-native-jboss-[système_d'exploitation].ear*
 - *adobe-lifecycle-jboss.ear*
 - *adobe-workspace-client.ear* (processus des formulaires uniquement)
 - *adobe-lifecycle-cq-author.ear*

Vous pouvez également déployer les fichiers EAR IVS des services Forms Standard, Output, Mobile Forms et Assembler.

REMARQUE : Vous devez modifier les fichiers de définition de la source de données pour qu'ils pointent vers le serveur de base de données et la base de données.

IMPORTANT : Il n'est pas conseillé de déployer les fichiers EAR IVS sur un environnement de production.

Tâches à effectuer après le déploiement

Tâches générales

Configurer l'agent de sérialisation

AEM Forms requiert l'autorisation du package `sun.util.calendar`. Effectuez la procédure suivante pour autoriser le package.

- 1) Ouvrez la console Web dans une fenêtre de navigateur. L'URL par défaut est `http://[serveur]:[port]/system/console/configMgr`.
- 2) Recherchez et ouvrez la configuration du pare-feu de désérialisation.
- 3) Dans le champ d'autorisation, ajoutez le package `sun.util.calendar` et cliquez sur Enregistrer.

Définition de la date, de l'heure et du fuseau horaire corrects

En configurant la date, l'heure et le fuseau horaire sur l'ensemble des serveurs connectés à l'environnement d'AEM Forms on JEE, vous garanteez le bon fonctionnement des modules tributaires de l'heure tels que Digital Signatures et les extensions d'Acrobat Reader DC. Par exemple, si une signature semble avoir été créée après l'heure réelle, elle ne sera pas validée.

Les services exigeant une synchronisation sont les serveurs de base de données, les serveurs LDAP, les serveurs HTTP et les serveurs J2EE.

Configuration de l'URL et du numéro de port pour le SDK client

Suivez les étapes de la section suivante, uniquement si vous avez installé le référentiel CRX :

L'URL par défaut du SDK client (CSDK) AEM Forms est `http://localhost:8080`. Remplacez l'URL par défaut par l'URL actuelle de votre environnement AEM Forms. L'URL actuelle est requise pour activer et configurer l'authentification entre Configuration Manager pour AEM et CRX-Repository :

- 1) Ouvrez l'URL de Configuration Manager, `http://<server>:<port>/lc/system/console/configMgr`, dans une fenêtre de navigateur.
- 2) Recherchez et ouvrez le service Adobe LiveCycle Client SDK Configuration pour la modification.
- 3) Dans le champ d'URL du serveur, spécifiez l'URL actuelle de votre environnement AEM Forms et cliquez sur Enregistrer.

Redémarrage du serveur d'applications

Lorsque vous déployez AEM Forms on JEE pour la première fois, le serveur conserve la plupart des modules dans la mémoire. Par conséquent, la mémoire est très sollicitée et le serveur n'est pas dans un état de production normal. Vous devez donc redémarrer le serveur d'applications pour restaurer sa configuration d'exploitation.

REMARQUE : Lorsque vous mettez à niveau le serveur AEM Forms on JEE, assurez-vous de supprimer le dossier [racine_Jboss]\standalone\tmp sur une installation de serveur unique ou les dossiers [racine_Jboss]\domain\servers<nom du serveur>\tmp sur les installations basées sur grappe avant de redémarrer le serveur d'applications.

Mise à niveau de jQuery pour les formulaires mobiles et adaptatifs

Dans AEM 6.5 Forms, la version de jQuery est mise à jour vers la version 3.2.1 et la version de jQuery UI vers 1.12.1. AEM Form utilise JQuery en mode noConflict. Ainsi, si vous utilisez une autre version de jQuery, aucun problème n'est affiché lors de la mise à niveau. Cependant, lorsque vous mettez à niveau vers AEM 6.5 Forms :

- Assurez-vous que vos composants personnalisés, le cas échéant, sont compatibles avec les versions de jQuery prises en charge.
- Supprimez les API non prises en charge des composants personnalisés. Voir le [Guide de mise à niveau](#) pour la liste des API supprimées. Par exemple, la prise en charge des API load(), .unload() et .error() est supprimée. Utilisez la méthode .on() à la place des API susmentionnées. Par exemple, remplacez \$("img").load(fn) par \$("img").on("load", fn).

Vérification du déploiement

Vous pouvez vérifier le déploiement en vous connectant à Administration Console. Si vous réussissez à vous connecter, AEM Forms on JEE s'exécute sur le serveur d'applications et l'utilisateur par défaut est créé dans la base de données. Pour vérifier le déploiement du référentiel CRX, accédez à la page de bienvenue CRX.

Vous pouvez consulter les fichiers journaux du serveur d'applications pour vous assurer que les composants ont été correctement déployés ou pour déterminer la cause des problèmes de déploiement éventuels.

Accès à la console d'administration

Administration Console pour AEM Forms on JEE est un portail Web donnant accès à des pages de configuration permettant de définir les propriétés d'exécution contrôlant le fonctionnement d'AEM Forms on JEE. Lorsque vous vous connectez à Administration Console, vous pouvez accéder à User Management, Dossier de contrôle, et Configuration du client de courrier électronique ainsi qu'à des options de configuration administrative pour d'autres services. Administration Console permet également d'accéder aux applications et services que les administrateurs utilisent pour la gestion des archives et déploiement de services dans un environnement de production.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion sont par défaut *administrator* et *password*. Après la première connexion, accédez à User Management et modifiez le mot de passe.

- 1) Saisissez l'URL suivante dans un navigateur Web :

`http://[hostname]:[port]/adminui`

Par exemple, `http://localhost:8080/adminui`.

- 2) Si vous effectuez une mise à niveau vers AEM Forms on JEE, saisissez le même nom d'utilisateur et mot de passe de l'administrateur que celui de votre ancienne installation. Dans le cas d'une nouvelle installation, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut.
- 3) Après avoir ouvert une session, cliquez sur **Services** pour accéder aux pages d'administration des services, ou sur **Paramètres** pour accéder aux pages à partir desquelles vous pouvez administrer les paramètres de différents modules.

Accès à la console de gestion OSGi

La console OSGi offre un moyen de gérer les bundles OSGi et configurations de services. Pour accéder à la console de gestion OSGi :

- 1) Saisissez l'URL suivante dans un navigateur Web :
`http://[nom d'hôte]:[port]/lc/system/console`
- 2) Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe administrateur CRX. Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut de connexion sont admin et admin (comme pour CRX Administrator).
REMARQUE : Vous ne pouvez pas vous connecter à la console de gestion OSGi à l'aide des informations d'identification d'administrateur AEM Forms on JEE ou super administrateur AEM.
- 3) Une fois connecté, vous pouvez accéder aux différents composants, services, bundles et autres configurations.

Affichage des fichiers journaux

Les événements comme les erreurs d'exécution ou de démarrage sont enregistrés dans les fichiers journaux du serveur d'applications. Vous pouvez utiliser ces fichiers pour diagnostiquer les problèmes éventuels rencontrés lors du déploiement sur le serveur d'applications. Vous pouvez les ouvrir dans un éditeur de texte.

Si JBoss a été préconfiguré par Adobe, les fichiers journaux se situent dans les répertoires suivants :

- **(Autonome)** répertoire *[racine du serveur d'applications]/standalone/log*
- **(Grappe)** *[racine du serveur d'applications]\domain\servers\server-one\log directory*

Les fichiers journaux se nomment :

- *serveur.log*

Les fichiers journaux CRX suivants se trouvent à *[CRX_home]/journaux*

- *error.log*
- *audit.log*
- *access.log*
- *request.log*
- *update.log*

Configuration d'une instance d'auteur et de publication

Exécutez les tâches suivantes pour configurer l'instance d'auteur et de publication uniquement si vous avez installé et configuré le référentiel CRX :

Configuration de l'instance d'auteur

L'instance d'auteur est intégrée dans le serveur AEM Forms on JEE. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer des mises à jour de configuration de l'instance d'auteur. L'instance hérite de tous les paramètres de configuration de l'instance AEM Forms on JEE.

Configuration de l'instance de publication

Vous devez exécuter des instances d'auteur et de publication distinctes. Vous pouvez configurer les instances sur des ordinateurs différents.

REMARQUE : La topologie de grappe n'est pas recommandée pour l'instance de publication. Utilisez une instance de publication unique ou configurez une batterie d'instances de publication.

REMARQUE : Utilisez le fichier jar autonome CQ pour l'instance de publication.

REMARQUE : Par défaut, l'instance de publication est configurée pour exécuter le mode similaire à l'instance d'auteur correspondante. Le mode peut être TarMK, MongoMK ou RDBMK. Exécutez l'instance de publication en mode TarMK.

Communication entre les instances d'auteur et de publication

Activez la communication bidirectionnelle entre les instances d'auteur et de publication :

Définition de l'URL de l'instance de publication

- 1) Accédez à `http://<hôteAuteur>:<portAuteur>/lc/etc/replication/agents.author/publish.html`.
- 2) Cliquez sur **Edit** (Modifier). La boîte de dialogue Agent Settings (Paramètres des agents) s'ouvre.
- 3) Cliquez sur l'onglet **Transport** et spécifiez l'URL du serveur de publication dans le champ URI.
`http://<hôtePublication>:<portPublication>/lc/bin/receive?sling:authRequestLogin=1`
REMARQUE : S'il y a plusieurs instances publication gérées par un équilibreur de charge, spécifiez l'URL de ce dernier dans le champ URI.
- 4) Cliquez sur **OK**.

REMARQUE : Pour les grappes d'auteur, ces étapes doivent être exécutées sur une instance d'auteur (instance maître de préférence).

Définition de l'URL de l'instance de publication pour ActivationManagerImpl

- 1) Accédez à `http://<hôteAuteur>:<portAuteur>/lc/system/console/configMgr`. Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut de connexion sont admin et admin (comme pour CRX Administrator).
- 2) Recherchez l'icône d'édition située en regard du paramètre `com.adobe.live-cycle.content.activate.impl.ActivationManagerImpl.name` et cliquez dessus.
- 3) Dans le champ ActivationManager Publish URL (URL de publication ActivationManager), spécifiez l'URL de l'instance de publication correspondante.
- 4) Cliquez sur **Enregistrer**.

Configuration de la file d'attente de réplication inversée

- 1) Accédez à `http://<hôteAuteur>:<portAuteur>/lc/etc/replication/agents.author/publish_reverse.html`.
- 2) Cliquez sur **Edit** (Modifier). La boîte de dialogue Agent Settings (Paramètres des agents) s'ouvre.
- 3) Cliquez sur l'onglet **Transport** et spécifiez l'URL du serveur de publication correspondante dans le champ URL.
REMARQUE : S'il y a plusieurs instances publication gérées par un équilibreur de charge, spécifiez l'URL de ce dernier dans le champ URL.
- 4) Cliquez sur **OK**.

Définition de l'URL de l'instance d'auteur

- 1) Accédez à `http://<hôtePublication>:<portPublication>/lc/system/console/configMgr`. Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut de connexion sont admin et admin (comme pour CRX Administrator).
- 2) Recherchez l'icône d'édition située en regard du paramètre `com.adobe.live-cycle.content.activate.impl.VersionRestoreManagerImpl.name` et cliquez dessus.
- 3) Dans le champ VersionRestoreManager Author URL (URL d'auteur VersionRestoreManager), spécifiez l'URL de l'instance d'auteur correspondante.
REMARQUE : S'il existe plusieurs instances d'auteur gérées par un équilibreur de charge, spécifiez l'URL de ce dernier dans le champ d'URL d'auteur VersionRestoreManager.
- 4) Cliquez sur **Enregistrer**.

Configuration de l'implémentation IPv6

REMARQUE : Effectuez ces étapes uniquement si l'ordinateur/le serveur utilise une adresse IPv6.

Étapes de mappage de l'adresse IPv6 d'un nom d'hôte sur le serveur et les machines clientes :

- 1) Accédez au répertoire `C:\Windows\System32\drivers\etc`.
- 2) Ouvrez le fichier `hosts` dans un éditeur de texte.
- 3) Ajoutez un mappage pour l'adresse IPv6 d'un nom d'hôte. Par exemple :
`2001:1890:110b:712b:d1d:9c99:37ef:7281 <ipv6_hostname>`
- 4) Enregistrez le fichier, puis fermez-le.

Assurez-vous d'utiliser le nom d'hôte mappé au lieu de l'adresse IPv6 lors de l'accès à l'ordinateur.

Installation des polices japonaises pour Adobe Reader

Si des parties de votre document utilisent des polices japonaises, vous devez installer le package de support pour le japonais pour Adobe Reader. Dans le cas contraire, vos lettres et formulaires ne s'afficheront pas et ne fonctionneront pas correctement. Pour l'installation des packs de langues, visitez la page des téléchargements d'Adobe Reader.

Désactivation des flux de travaux Draft et Submission

Si vous utilisez AEM Forms avec le serveur d'applications JBoss et que la base de données est MongoDB, désactivez les flux de travaux Draft et Submission sur les nœuds de publication de la grappe. Effectuez les étapes suivantes pour désactiver les flux de travaux :

- 1) Ouvrez l'URL suivante : `http://[hôte]:[port]/lc/libs/cq/workflow/content/console.html`.
- 2) Ouvrez l'onglet Lanceurs. Une liste des lanceurs s'affiche.
- 3) Cliquez deux fois sur le lanceur avec la description « Répliquer tous les brouillons/envois qui viennent d'être modifiés ».
- 4) Dans la fenêtre Propriétés, définissez la valeur du champ Activer sur Désactivé, puis cliquez sur OK.
- 5) Répétez les étapes 3 et 4 pour le lanceur avec la description « Répliquer tous les brouillons/envois qui viennent d'être créés ».

Les flux de travaux Draft et Submission sont maintenant désactivés.

Configuration du service ContentRepositoryConnector

Par défaut, le service ContentRepositoryConnector est configuré pour utiliser l'URL `http://localhost:8080/lc/crx/server/`. Pour configurer le service pour votre environnement, procédez comme suit :

- 1) Connectez-vous à l'interface utilisateur d'administration d'AEM Forms à l'aide des informations d'identification administrator/password. L'URL par défaut de l'interface d'administration est `http://[IP]:[Port]/adminui`.
- 2) Accédez à Services > Application and Services > Service Management.
- 3) Recherchez et ouvrez le service ContentRepositoryConnector pour la modification.
- 4) Ouvrez l'onglet Configuration et remplacez l'URL par défaut dans le champ Experience Management Server par l'URL de votre environnement.

IP

Adresse IP de l'ordinateur sur lequel le serveur d'applications est exécuté.

Port

Numéro de port utilisé par AEM Forms. Les numéros de port par défaut pour JBoss et WebSphere sont 8080 et 9080 respectivement.

Configurer le service de gestion de polices

- 1) Accédez à `http://[nomhôte]:[port]/system/console/configMgr`.
- 2) Cliquez sur CQ-DAM-Handler-Gibson Font Manager Service pour l'ouvrir en mode édition.
- 3) Spécifiez les chemins d'accès aux répertoires pour les polices système, les polices de serveur Adobe et les polices client dans les champs respectifs. Cliquez sur Enregistrer.

REMARQUE : Les droits d'utilisation relatifs aux polices fournies par des sociétés autres qu'Adobe sont régis par les contrats de licence accompagnant ces polices. Ils ne sont pas couverts par la licence d'utilisation du logiciel Adobe qui vous est concédée. Adobe vous recommande de vous assurer que vous agissez en conformité avec tous les contrats de licence de sociétés tierces applicables avant d'utiliser des polices non-Adobe avec des logiciels Adobe, notamment en ce qui concerne l'utilisation de polices dans des environnements de serveurs.

- 4) Redémarrez le serveur AEM Forms.

Configuration d'une instance d'auteur et de publication

Exécutez les tâches suivantes pour configurer l'instance d'auteur et de publication uniquement si vous avez installé et configuré le référentiel CRX :

Configuration de l'instance d'auteur

L'instance d'auteur est intégrée dans le serveur AEM Forms on JEE. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer des mises à jour de configuration de l'instance d'auteur. L'instance hérite de tous les paramètres de configuration de l'instance AEM Forms on JEE.

Configuration de l'instance de publication

Vous devez exécuter des instances d'auteur et de publication distinctes. Vous pouvez configurer les instances sur des ordinateurs différents.

REMARQUE : La topologie de grappe n'est pas recommandée pour l'instance de publication. Utilisez une instance de publication unique ou configurez une batterie d'instances de publication.

REMARQUE : Utilisez le fichier jar autonome CQ pour l'instance de publication.

REMARQUE : Par défaut, l'instance de publication est configurée pour exécuter le mode similaire à l'instance d'auteur correspondante. Le mode peut être TarMK, MongoMK ou RDBMK. Exécutez l'instance de publication en mode TarMK.

Communication entre les instances d'auteur et de publication

Activez la communication bidirectionnelle entre les instances d'auteur et de publication :

Définition de l'URL de l'instance de publication

- 1) Accédez à `http://<hôteAuteur>:<portAuteur>/lc/etc/replication/agents.author/publish.html`.
- 2) Cliquez sur **Edit (Modifier)**. La boîte de dialogue Agent Settings (Paramètres des agents) s'ouvre.
- 3) Cliquez sur l'onglet **Transport** et spécifiez l'URL du serveur de publication dans le champ URI.

`http://<hôtePublication>:<portPublication>/lc/bin/receive?sling:authRequestLogin=1`

REMARQUE : S'il y a plusieurs instances publication gérées par un équilibreur de charge, spécifiez l'URL de ce dernier dans le champ URI.

- 4) Cliquez sur **OK**.

REMARQUE : Pour les grappes d'auteur, ces étapes doivent être exécutées sur une instance d'auteur (instance maître de préférence).

Définition de l'URL de l'instance de publication pour `ActivationManagerImpl`

- 1) Accédez à `http://<hôteAuteur>:<portAuteur>/lc/system/console/configMgr`. Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut de connexion sont `admin` et `admin` (comme pour CRX Administrator).
- 2) Recherchez l'icône d'édition située en regard du paramètre `com.adobe.livecycle.content.activate.impl.ActivationManagerImpl.name` et cliquez dessus.
- 3) Dans le champ `ActivationManager Publish URL` (URL de publication `ActivationManager`), spécifiez l'URL de l'instance de publication correspondante.
- 4) Cliquez sur **Enregistrer**.

Configuration de la file d'attente de réplication inversée

- 1) Accédez à `http://<hôteAuteur>:<portAuteur>/lc/etc/replication/agents.author/publish_reverse.html`.
- 2) Cliquez sur **Edit (Modifier)**. La boîte de dialogue `Agent Settings` (Paramètres des agents) s'ouvre.
- 3) Cliquez sur l'onglet **Transport** et spécifiez l'URL du serveur de publication correspondante dans le champ `URI`.
REMARQUE : S'il y a plusieurs instances publication gérées par un équilibreur de charge, spécifiez l'URL de ce dernier dans le champ `URI`.
- 4) Cliquez sur **OK**.

Définition de l'URL de l'instance d'auteur

- 1) Accédez à `http://<hôtePublication>:<portPublication>/lc/system/console/configMgr`. Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut de connexion sont `admin` et `admin` (comme pour CRX Administrator).
- 2) Recherchez l'icône d'édition située en regard du paramètre `com.adobe.livecycle.content.activate.impl.VersionRestoreManagerImpl.name` et cliquez dessus.
- 3) Dans le champ `VersionRestoreManager Author URL` (URL d'auteur `VersionRestoreManager`), spécifiez l'URL de l'instance d'auteur correspondante.
REMARQUE : S'il existe plusieurs instances d'auteur gérées par un équilibreur de charge, spécifiez l'URL de ce dernier dans le champ d'URL d'auteur `VersionRestoreManager`.
- 4) Cliquez sur **Enregistrer**.

Configuration de l'implémentation IPv6

REMARQUE : Effectuez ces étapes uniquement si l'ordinateur/le serveur utilise une adresse IPv6.

Étapes de mappage de l'adresse IPv6 d'un nom d'hôte sur le serveur et les machines clientes :

- 1) Accédez au répertoire `C:\Windows\System32\drivers\etc`.
- 2) Ouvrez le fichier `hosts` dans un éditeur de texte.

- 3) Ajoutez un mappage pour l'adresse IPv6 d'un nom d'hôte. Par exemple :
2001:1890:110b:712b:d1d:9c99:37ef:7281 <ipv6_hostname>
- 4) Enregistrez le fichier, puis fermez-le.

Assurez-vous d'utiliser le nom d'hôte mappé au lieu de l'adresse IPv6 lors de l'accès à l'ordinateur.

Installation des polices japonaises pour Adobe Reader

Si des parties de votre document utilisent des polices japonaises, vous devez installer le package de support pour le japonais pour Adobe Reader. Dans le cas contraire, vos lettres et formulaires ne s'afficheront pas et ne fonctionneront pas correctement. Pour l'installation des packs de langues, visitez la page des téléchargements d'Adobe Reader.

Configuration de PDF Generator

Si vous avez installé PDF Generator, effectuez les tâches suivantes :

Variables d'environnement (Windows uniquement)

Si vous avez configuré PDF Generator pour convertir les fichiers au format PDF, pour certains formats de fichiers, vous devez définir manuellement une variable d'environnement contenant le chemin d'accès absolu de l'exécutable utilisé pour démarrer l'application correspondante. Le tableau ci-dessous répertorie les variables d'environnement des applications natives.

REMARQUE : Veillez à ce que les applications requises soient installées sur tous les nœuds de la grappe.

REMARQUE : Toutes les variables d'environnement et chemins respectifs sont sensibles à la casse.

Application	Variable d'environnement	Exemple
Adobe Acrobat	Acrobat_PATH	C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 2017\Acrobat\Acrobat.exe
Bloc-notes	Notepad_PATH	C:\WINDOWS\notepad.exe Il n'est pas obligatoire de renseigner la variable Notepad_PATH.
OpenOffice	OpenOffice_PATH	C:\Program Files (x86)\OpenOffice 4

REMARQUE : Ces variables d'environnement doivent être définies pour tous les nœuds de la grappe.

REMARQUE : La variable d'environnement OpenOffice_PATH est définie sur le dossier d'installation et non pas sur le chemin d'accès au fichier exécutable. (Cette variable s'applique à Windows et Linux.)

Configuration du serveur d'applications pour utiliser le serveur proxy HTTP

Si l'ordinateur sur lequel AEM Forms on JEE est exécuté utilise des paramètres proxy pour accéder à des sites Web externes, le serveur d'applications doit être démarré avec les valeurs suivantes définies en tant qu'arguments de la machine virtuelle Java :

```
-Dhttp.proxyHost=[server host]  
-Dhttp.proxyPort=[server port]
```

Procédez comme suit pour démarrer le serveur d'applications avec les paramètres de l'hôte proxy HTTP.

- 1) Dans une ligne de commande, modifiez le script d'exécution dans le répertoire *[racine du serveur d'applications]/bin/* :
 - (Windows)
 - standalone.conf.bat
 - (Linux, UNIX)
 - standalone.conf
- 2) Insérez le texte ci-après dans le fichier de script :

```
Set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS%  
-Dhttp.proxyHost=[server host]  
-Dhttp.proxyPort=[server port]
```
- 3) Enregistrez le fichier, puis fermez-le.

(Windows uniquement) Définition de l'imprimante Adobe PDF comme imprimante par défaut

Vous devez définir l'imprimante Adobe PDF comme imprimante par défaut sur le serveur. Si l'imprimante Adobe PDF n'est pas configurée en tant qu'imprimante par défaut, PDF Generator ne peut pas convertir les fichiers correctement.

Pour les grappes, vous devez définir l'imprimante Adobe PDF comme imprimante par défaut sur tous les nœuds.

Définir l'imprimante par défaut

- 1) Sélectionnez **Démarrer > Imprimantes et scanners**.
- 2) Dans la fenêtre Imprimantes et scanners, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Adobe PDF**, puis sélectionnez l'option **Définir comme imprimante par défaut**.

(Windows uniquement) Configuration d'Acrobat Professional

REMARQUE : Cette procédure n'est requise que si vous avez installé ou effectué une mise à niveau vers Acrobat à l'issue de l'installation d'AEM Forms on JEE. Vous pouvez effectuer la mise à niveau d'Acrobat après avoir exécuté Configuration Manager et déployé AEM Forms on JEE sur le serveur d'applications. Le répertoire racine d'Acrobat Professional est désigné sous la forme *[racine Acrobat]*. En général, le répertoire racine est *C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 2017\Acrobat*.

Configuration d'Acrobat 8.0 pour l'utiliser avec PDF Generator

- 1) Si une version précédente d'Acrobat est installée, désinstallez-la à l'aide de la fonctionnalité Ajouter ou supprimer des programmes du Panneau de configuration Windows.
- 2) Installation d'Acrobat 2017.
- 3) Accédez aux scripts additionnels sur AEM Forms depuis le dossier *[racine aem_forms]/pdfg_config*.
- 4) Exécutez le fichier de commandes suivant :
`Acrobat_for_PDFG_Configuration.bat [aem_forms root]/pdfg_config`
- 5) Sur les autres nœuds de la grappe sur lesquels vous n'exécutez pas Configuration Manager pour AEM Forms on JEE, procédez comme suit :
 - Ajoutez une nouvelle entrée DWORD de registre nommée `SplWOW64TimeOut` dans `HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print`. Définissez sa valeur sur 60000.
 - Copiez `PDFGen.api` du répertoire *[racine aem-forms]/plugins/x86_win32* sur le nœud sur lequel AEM Forms on JEE est installé vers le répertoire *[racine Acrobat]/plug_ins*, sur le nœud en cours de configuration.
- 6) Ouvrez Acrobat et sélectionnez **Aide > Rechercher les mises à jour maintenant > Préférences**.
- 7) Désélectionnez **Rechercher automatiquement les mises à jour Adobe**.

Validation de l'installation d'Acrobat

- 1) Recherchez un fichier PDF sur votre système, puis cliquez deux fois sur son nom pour l'ouvrir dans Acrobat. Si le fichier PDF s'ouvre sans problème, Acrobat est correctement installé.
- 2) Si le fichier PDF ne s'ouvre pas, désinstallez Acrobat, puis réinstallez-le.

REMARQUE : Veillez à fermer toutes les boîtes de dialogue Acrobat affichées après l'installation d'Acrobat et à désactiver les mises à jour automatiques d'Acrobat. Définissez la variable d'environnement `Acrobat_PATH` pour qu'elle renvoie sur `Acrobat.exe`. Par exemple, `C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 2017\Acrobat\Acrobat.exe`.

Ajout des répertoires temporaires à la liste des répertoires approuvés d'Acrobat

Le service `OptimizePDF` utilise Adobe Acrobat et requiert que les répertoires temporaires d'AEM Forms on JEE et de PDF Generator soient placés dans la liste des répertoires approuvés d'Acrobat.

`OptimizePDF` ne fonctionnera pas si les répertoires temporaires d'AEM Forms on JEE et de PDF Generator ne figurent pas dans la liste des répertoires approuvés. Effectuez les étapes suivantes pour ajouter des répertoires à la liste des répertoires approuvés :

- 1) Ouvrez Acrobat, sélectionnez **Edition > Préférences**.
- 2) Dans les catégories à gauche, sélectionnez **Protection (renforcée)** et ensuite **Activer la protection renforcée**.
- 3) Pour ajouter les répertoires temporaires d'AEM Forms on JEE et de PDF Generator à la liste des répertoires approuvés, cliquez sur **Ajouter un chemin de dossier**, sélectionnez les répertoires et cliquez sur **OK**.

Ajout de polices à PDF Generator

AEM Forms on JEE comprend un référentiel central des polices, accessible à tous les modules AEM Forms on JEE. Mettez toutes les polices supplémentaires à la disposition des autres applications sur le serveur afin que PDF Generator puisse les utiliser pour générer les documents PDF créés à l'aide des autres applications concernées.

REMARQUE : Redémarrez le serveur d'applications après avoir ajouté de nouvelles polices aux dossiers de polices spécifiés.

Applications autres qu'AEM Forms on JEE

La liste suivante répertorie les applications autres qu'AEM Forms on JEE que PDF Generator peut utiliser pour générer des PDF au niveau du serveur :

Applications Windows uniquement

- Microsoft Office Word
- Microsoft Office Excel
- Microsoft Office PowerPoint
- Microsoft Office Project
- Microsoft Office Publisher
- Adobe FrameMaker
- Adobe PageMaker
- Adobe Acrobat Professional

Applications multiplateformes

- OpenOffice Writer
- OpenOffice Calc
- OpenOffice Draw
- OpenOffice Impress

REMARQUE : Outre les applications ci-dessus, vous pouvez également en ajouter d'autres à la liste.

Parmi les applications ci-dessus, la suite OpenOffice (Writer, Calc, Draw et Impress) est disponible sur les plateformes Windows et Linux, tandis que les autres sont disponibles uniquement sous Windows.

Ajout de polices aux applications Windows uniquement

Toutes les applications Windows mentionnées ci-dessus peuvent accéder à toutes les polices disponibles du dossier C:\Windows\Fonts (ou équivalent). Outre le dossier C:\Windows\Fonts, chacune de ces applications peut disposer de son ou de ses propres dossiers de polices.

Ainsi, si vous prévoyez d'ajouter des polices personnalisées au référentiel de polices d'AEM Forms on JEE, assurez-vous que les mêmes polices sont accessibles aux applications Windows en les copiant dans le dossier C:\Windows\Fonts (ou un dossier équivalent).

Vos polices personnalisées doivent être sous un contrat de licence qui en permet l'utilisation sur les applications ayant accès à ces polices.

Ajout de polices aux autres applications

Si vous avez ajouté la prise en charge de la création de fichiers PDF dans d'autres applications, voir l'Aide de ces applications pour ajouter de nouvelles polices. Sous Windows, il vous suffit de copier vos polices personnalisées dans le dossier C:\Windows\Fonts (ou équivalent).

Ajout de polices à la suite OpenOffice

L'ajout de polices personnalisées à la suite OpenOffice Suite est expliqué dans la *FAQ des polices* OpenOffice à l'adresse <http://wiki.services.openoffice.org>.

Configuration des conversions HTML vers PDF

Le processus de conversion HTML vers PDF utilise les paramètres d'Acrobat DC Pro qui remplacent ceux de PDF Generator.

REMARQUE : Cette configuration est nécessaire à l'activation du processus de conversion HTML vers PDF. Sinon, ce type de conversion échouera.

Configuration de la conversion HTML vers PDF

- 1) Installez et validez Acrobat tel que décrit dans [Configuration d'Acrobat Professional](#).
- 2) Recherchez le fichier pdfgen.api dans le répertoire `[racine aem-forms]\plugins\86_win32` et copiez-le dans le répertoire `[racine Acrobat]\Acrobat\plug_ins`.

REMARQUE : Cette configuration est requise uniquement si vous installez Acrobat après l'installation de JEE.

Activation de la prise en charge des polices Unicode pour les conversions HTML en PDF

IMPORTANT : La conversion HTML vers PDF échoue si un fichier d'entrée compressé comprend des fichiers HTML dont le nom contient des caractères à deux octets. Pour éviter ce problème, n'utilisez aucun caractère à deux octets dans le nom des fichiers HTML.

- 1) Copiez la police Unicode vers l'un des répertoires suivants, en fonction de votre système d'exploitation :
 - Windows
`[racine Windows]\Windows\fonts`
`[racine Windows]\WINNT\fonts`
 - UNIX
`/usr/lib/X11/fonts/TrueType`
`/usr/openwin/lib/X11/fonts/TrueType`
`/usr/share/fonts/default/TrueType`
`/usr/X11R6/lib/X11/fonts/ttf`
`/usr/X11R6/lib/X11/fonts/truetype`
`/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TrueType`
`/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF`

```
/Users/cfqauser/Library/Fonts  
/System/Library/Fonts  
/Library/Fonts  
/Users/ + System.getProperty(<username>, racine) + /Library/Fonts  
System.getProperty(JAVA_HOME) + /lib/fonts
```

REMARQUE : Vérifiez que le répertoire `/usr/lib/X11/fonts` existe. Dans le cas contraire, créez un lien symbolique du répertoire `/usr/share/X11/fonts` vers `/usr/lib/X11/fonts` à l'aide de la commande `ln`.

REMARQUE : Assurez-vous que les polices sont présentes dans le répertoire `/usr/share/fonts` ou `/usr/share/X11/fonts`.

- 2) Décompressez la police de messagerie IBM type 1 dans le dossier `/usr/share/X11/fonts/font-ibm-type1-1.0.3`. Vous pouvez télécharger des polices depuis n'importe quelle source fiable, comme par exemple, [ces échantillons de polices](#).
- 3) Créez un lien symbolique de `/usr/share/fonts` vers `/usr/share/X11/fonts`.

Installation du client d'imprimante réseau Network Printer (obsolète)

PDF Generator contient un fichier exécutable permettant d'installer l'imprimante réseau de PDF Generator sur un ordinateur client. Une fois l'installation terminée, une imprimante PDF Generator est ajoutée à la liste des imprimantes existantes sur l'ordinateur client. Cette imprimante peut alors être utilisée pour envoyer des documents en conversion PDF.

REMARQUE : L'assistant d'installation du client d'imprimante réseau disponible dans Administration Console est pris en charge uniquement sur les systèmes d'exploitation Windows. Assurez-vous d'utiliser une JVM 32 bits pour lancer l'assistant d'installation du client d'imprimante réseau. Une erreur se produira si vous utilisez une JVM 64 bits.

Si l'installation de l'imprimante réseau PDFG Network Printer échoue sous Windows ou si vous souhaitez installer l'imprimante sur les plateformes UNIX ou Linux, utilisez l'utilitaire Ajout d'imprimante natif du système d'exploitation correspondant, puis configurez-le tel que décrit dans [Configuration d'une imprimante réseau PDFG Network Printer sous Windows à l'aide de l'assistant natif Ajout d'imprimante](#).

Installation du client d'imprimante réseau de PDF Generator

REMARQUE : Avant d'installer le client d'imprimante réseau de PDF Generator sur Windows Server, assurez-vous de disposer de la fonctionnalité client d'impression Internet sur votre Windows Server. Pour l'installation de la fonctionnalité, voir l'Aide de Windows Server.

- 1) Vérifiez que PDF Generator a bien été installé sur votre serveur.
- 2) Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - À partir de l'ordinateur client Windows, accédez à l'URL suivante depuis votre navigateur Web. `[hôte]` correspond au nom du serveur sur lequel PDF Generator est installé et `[port]` correspond au port du serveur d'applications utilisé :
`http://[host]:[port]/pdfg-ipp/install`

- Dans Administration Console, cliquez sur **Accueil > Services > PDF Generator > PDFG Network Printer**. Dans la section **Installation de l'imprimante réseau PDFG Network Printer**, cliquez sur **Cliquez ici** pour lancer l'installation de l'imprimante réseau PDFG Network Printer.
- 3) Dans l'écran Configurer le port Internet, sélectionnez **Utiliser le compte utilisateur spécifié** et saisissez les informations d'identification d'un utilisateur d'AEM Forms on JEE avec le rôle administrateur/utilisateur de PDFG. Cet utilisateur doit également posséder une adresse électronique qui sera utilisée pour recevoir les fichiers convertis. Pour appliquer ce paramètre de sécurité à tous les utilisateurs de l'ordinateur client, sélectionnez **Utiliser les mêmes options de sécurité pour tous les utilisateurs**, puis cliquez sur **OK**.

REMARQUE : Si le mot de passe utilisateur est modifié, les utilisateurs devront réinstaller l'imprimante PDFG Network Printer sur leurs ordinateurs. Vous ne pouvez pas mettre à jour le mot de passe à partir d'Administration Console.

Une fois l'installation terminée, une boîte de dialogue s'affiche indiquant que l'imprimante a été correctement installée.
- 4) Cliquez sur **OK**. Vous disposez désormais d'une imprimante PDF Generator disponible dans la liste des imprimantes.

Configuration de l'imprimante réseau PDFG Network Printer sous Windows à l'aide de l'assistant natif Ajout d'imprimante

- 1) Cliquez sur **Démarrer > Imprimantes et scanners**, puis cliquez deux fois sur **Ajouter une imprimante**.
- 2) Cliquez sur **Suivant**, sélectionnez l'option **Une imprimante réseau ou une imprimante connectée à un autre ordinateur**, puis cliquez sur **Suivant**.
- 3) Sélectionnez **Se connecter à une imprimante sur Internet ou sur un réseau domestique ou d'entreprise** et saisissez l'URL suivante pour l'imprimante PDFG : `[hôte]` correspond au nom du serveur et `[port]`, au numéro de port sur lequel le serveur fonctionne :
`http://[host]:[port]/pdfg-ipp/printer`
- 4) Dans l'écran Configurer le port Internet, sélectionnez l'option **Utiliser le compte utilisateur spécifié**, puis saisissez des informations d'identification d'utilisateur valides.
- 5) Dans la zone **Sélection du pilote d'imprimante**, sélectionnez n'importe quel pilote d'imprimante basé sur PostScript (par exemple, HP Color LaserJet PS).
- 6) Terminez l'installation en sélectionnant les options appropriées (par exemple, en définissant cette imprimante comme imprimante par défaut).

REMARQUE : Lors de l'ajout de l'imprimante, les informations d'identification d'utilisateur doivent comporter un identifiant de messagerie valide configuré dans User Management de manière à recevoir la réponse.
- 7) Configurez le service d'envoi du service de courrier électronique. Indiquez un serveur SMTP valide et des informations d'authentification dans les options de configuration du service.

Installation et configuration du client d'une imprimante réseau PDFG Network Printer à l'aide du transfert de port de serveur proxy

- 1) Sur le serveur proxy CC, configurez le transfert de port vers un port donné du serveur AEM Forms on JEE et désactivez l'authentification au niveau du serveur proxy (car AEM Forms on JEE utilise son propre système d'authentification). Si un client se connecte au serveur proxy au niveau du port transféré, toutes les requêtes sont transférées vers le serveur AEM Forms on JEE.
- 2) Installez l'imprimante réseau PDFG Network Printer à l'aide de l'URL suivante :
`http://[proxy server]:[forwarded port]/pdfg-ipp/install.`
- 3) Indiquez les informations d'identification nécessaires à l'authentification de l'imprimante réseau PDFG Network Printer.
- 4) L'imprimante réseau PDFG Network Printer est alors installée sur l'ordinateur client. Vous pouvez l'utiliser pour effectuer des conversions en PDF si le serveur AEM Forms on JEE est protégé par un pare-feu.

Modification des paramètres de blocage des fichiers

Modifiez les paramètres du Centre de gestion de la confidentialité Microsoft Office pour permettre à PDFG de convertir des documents créés dans des versions précédentes de Microsoft Office.

- 1) Cliquez sur l'onglet **Fichier** d'une application Office 2016. Sous **Fichier**, cliquez sur **Options** pour faire apparaître la boîte de dialogue Options.
- 2) Cliquez sur **Centre de gestion de la confidentialité**, puis sur **Paramètres du Centre de gestion de la confidentialité**.
- 3) Dans les **Paramètres du Centre de gestion de la confidentialité**, cliquez sur **Paramètres de blocage des fichiers**.
- 4) Dans la liste Type de fichier, désélectionnez l'option Ouvrir pour le type de fichier que vous souhaitez convertir à l'aide de PDF Generator.

Paramètres de performance du dossier de contrôle

Pour éviter des messages d'erreur `java.io.IOException` indiquant que l'espace disque disponible ne permet pas d'effectuer des conversions en PDF à l'aide d'un dossier de contrôle, vous pouvez modifier les paramètres de PDF Generator dans Administration Console.

Définition des paramètres de performance de PDF Generator

- 1) Connectez-vous à Administration Console et cliquez sur **Services > Applications et services > Gestion des services**.
- 2) Dans la liste des services, accédez à **PDFGConfigService** et cliquez dessus, puis définissez les valeurs suivantes :
 - **Secondes d'analyse de nettoyage PDFG** : 1 800
 - **Secondes avant expiration de la tâche** : 6 000
 - **Délai d'expiration de conversion sur le serveur** : définissez la valeur par défaut 270 sur une valeur plus élevée, par exemple 450.
- 3) Cliquez sur **Save** et redémarrez le serveur.

Activer la conversion PDF pour les documents MS Word contenant des champs protégés

PDF Generator prend en charge documents Microsoft Word contenant des champs protégés. Pour activer la conversion PDF pour les documents Microsoft Word contenant des champs protégés, modifiez les paramètres de type de fichier :

- 1) Dans **Administration Console**, accédez à **Services > PDF Generator > Paramètres de type de fichier**, et ouvrez votre profil de paramètres de type de fichier.
- 2) Développez l'option **Microsoft Word** et sélectionnez l'option **Conserver l'annotation de document dans Adobe PDF (pour Microsoft Office)**.
- 3) Cliquez sur **Enregistrer sous**, spécifiez nom du paramètre de type de fichier, puis cliquez sur **OK**.

Configuration SSL pour Document Security

Document Security nécessite que le serveur d'applications soit configuré pour utiliser SSL. Voir l'[Aide à l'administration](#).

Activation du mode FIPS

REMARQUE : Si vous l'avez configuré dans la version précédente, passez la section suivante :

AEM Forms on JEE fournit un mode FIPS pour limiter la protection des données aux algorithmes approuvés FIPS 140-2 utilisant le module de chiffrement RSA BSAFE Crypto-C 2.1.

Si vous n'avez pas activé cette option à l'aide de Configuration Manager pendant la configuration d'AEM Forms on JEE ou si vous l'avez activée, mais que vous souhaitez la désactiver, vous pouvez modifier ce paramètre dans Administration Console.

La modification du mode FIPS requiert un redémarrage du serveur.

Le mode FIPS ne prend pas en charge les versions Acrobat antérieures à la version 7.0. Si le mode FIPS est activé et que les processus Protection par mot de passe et Supprimer le mot de passe comprennent les paramètres Acrobat 5, le processus échoue.

En général, lorsque le mode FIPS est activé, le service Assembler n'applique le chiffrement du mot de passe à aucun document. En cas de tentative, une exception `FIPSMODEException` est générée pour indiquer que « Le chiffrement du mot de passe n'est pas autorisé en mode FIPS ». De plus, l'élément `PDFsFromBookmarks` n'est pas pris en charge en mode FIPS lorsque le document de base est chiffré par mot de passe.

Activation ou désactivation du mode FIPS

- 1) Connectez-vous à Administration Console.
- 2) Cliquez sur **Paramètres > Paramètres de Core System > Configurations de base**.
- 3) Sélectionnez **Activer FIPS** pour activer le mode FIPS ou désélectionnez cette option pour désactiver le mode FIPS.

- 4) Cliquez sur **OK** et redémarrez le serveur d'applications.

REMARQUE : Le logiciel AEM forms on JEE ne valide pas le code pour assurer la compatibilité FIPS. Il fournit un mode de fonctionnement FIPS permettant d'utiliser les algorithmes certifiés FIPS pour les services de cryptographie des bibliothèques certifiées FIPS (RSA).

Configuration du support d'authentification de Kerberos pour AEM Forms on JEE Connector for Microsoft SharePoint

REMARQUE : Si vous l'avez configuré dans la version précédente, passez la section suivante :

- 1) Accédez à *[racine du serveur d'applications]/standalone/configuration*.
- 2) Ouvrez le fichier `lc_<db>.xml` pour le modifier.
- 3) Ajoutez le texte suivant au fichier `lc_<db>.xml` :


```
<security-domain name="LC_SP_CONNECTOR">
  <authentication>
    <login-module code="com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule"
      flag="required"> </login-module>
  </authentication>
</security-domain>
```
- 4) Accédez à *[racine du serveur d'applications]/*
- 5) Créez un fichier nommé `krb5.conf`.
- 6) Modifiez le texte suivant en fonction des paramètres de votre environnement. Ajoutez le texte modifié au fichier `krb5.conf` :

```
[libdefaults]
default_realm = SP.COM
default_checksum = rsa-md5
[realms]
SP.COM = {
  kdc = hostname.sp.com
}
[domain_realm]
.sp.com = SP.COM
```

REMARQUE : Vous devez vous assurer que,

- **SP.COM** est remplacé par le nom de domaine en majuscules.
- **hostname.sp.com** est remplacé par le nom de domaine complet du contrôleur de domaine et le nom de domaine en minuscules.
- **.sp.com** est remplacé par le nom de domaine en minuscules avec un point (.) en préfixe.

- 7) Copiez le fichier `addSpnego.mar` depuis *[racine du serveur d'applications]/configurationManager/bin/Kerberos/modules/* vers le répertoire *[racine du serveur d'applications]/bin/modules/*.

REMARQUE : Si le répertoire appelé « modules » n'existe pas, créez-le.

- 8) Redémarrez le serveur JBoss pour terminer la configuration.

Configuration de Connector for EMC Documentum

Si vous avez installé Connector for EMC Documentum dans le cadre d'AEM Forms on JEE, procédez comme suit pour le configurer afin qu'il se connecte au référentiel Documentum.

Configuration de Connector for EMC Documentum

- 1) Localisez le fichier `adobe-component-ext.properties` dans le dossier *[racine du serveur d'applications]/bin* (si le fichier n'existe pas, créez-le).
- 2) Ajoutez une nouvelle propriété système donnant accès aux fichiers JAR Documentum Foundation Classes suivants :
 - `dfc.jar`
 - `aspectjrt.jar`
 - `log4j.jar`
 - `jaxb-api.jar`
 - `configservice-impl.jar`
 - `configservice-api.jar`
 - `commons-codec-1.3.jar`
 - `commons-lang-2.4.jar`

La nouvelle propriété système doit avoir la forme suivante :

[component id].ext=[JAR files and/or folders]

- 3) Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'URL suivante :
`http://[host]:[port]/adminui`
- 4) Connectez-vous à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe par défaut :
Nom d'utilisateur : *administrator*
Mot de passe : *password*
- 5) Accédez à **Services > Connector for EMC Documentum > Paramètres de configuration** et effectuez les tâches suivantes :
 - Saisissez toutes les informations requises concernant le référentiel Documentum.
 - Pour utiliser Documentum comme fournisseur de référentiel, dans la zone Informations sur le fournisseur de services de référentiels, sélectionnez **Fournisseur du référentiel EMC Documentum** et cliquez sur **Enregistrer**. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien d'aide dans le coin supérieur droit de la page d'[Aide à l'administration](#).
- 6) (Facultatif) Sélectionnez **Services > Connector for EMC Documentum > Paramètres d'identification du référentiel**, cliquez sur **Ajouter**, indiquez les informations Docbase, puis cliquez sur **Enregistrer** (pour plus d'informations, cliquez sur **Aide** dans l'angle supérieur droit).
- 7) Si le serveur d'applications n'est pas en cours d'exécution, démarrez le serveur. Sinon, arrêtez, puis redémarrez le serveur.
- 8) Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'URL suivante :
`http://[host]:[port]/adminui`

- 9) Connectez-vous à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe par défaut :
Nom d'utilisateur : *administrator*
Mot de passe : *password*
- 10) Accédez à **Services > Applications et Services > Gestion des services** et sélectionnez les services suivants :
- EMCDocumentumAuthProviderService
 - EMCDocumentumContentRepositoryConnector
 - EMCDocumentumRepositoryProvider
 - EMCDocumentumECMUpgradeService
- 11) Cliquez sur **Démarrer**. Si l'un de ces services ne démarre pas correctement, vérifiez les paramètres saisis précédemment.
- 12) Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Pour utiliser le service Documentum Authorization (EMCDocumentumAuthProviderService) afin d'afficher le contenu d'un référentiel Documentum dans l'affichage Ressources de Workbench, procédez comme suit. Le service Documentum Authorization remplace l'autorisation d'AEM Forms on JEE par défaut et doit être configuré en vue d'une connexion à Workbench à l'aide des informations d'identification de Documentum.
 - Pour utiliser le référentiel d'AEM Forms on JEE, connectez-vous à Workbench à l'aide des informations d'identification de super-administrateur d'AEM Forms on JEE (par défaut, *administrator* et *password*).
- Vous avez effectué les étapes requises pour cette procédure. Dans ce cas, utilisez les informations d'identification fournies à cette étape pour accéder au référentiel par défaut et utilisez le service d'authentification d'AEM Forms on JEE par défaut.*
- 13) Redémarrez le serveur d'applications.
- 14) Connectez-vous à Administration Console et cliquez sur **Paramètres > User Management > Gestion des domaines**.
- 15) Cliquez sur **Nouveau domaine d'entreprise** puis saisissez le nom et l'identifiant du domaine. L'identifiant du domaine est unique. Le nom est la description du domaine.
REMARQUE : Lors de l'utilisation de MySQL pour votre base de données d'AEM Forms on JEE, utilisez uniquement des caractères ASCII sur un octet pour définir l'ID. (Voir « Ajout de domaines d'entreprise » dans l'Aide à l'administration d'AEM Forms on JEE.).
- 16) Ajoutez un fournisseur d'authentification personnalisé :
- Cliquez sur **Ajouter une authentification**.
 - Dans la liste Fournisseur d'authentification, sélectionnez **Personnalisé**.
 - Sélectionnez **EMCDocumentumAuthProvider**, puis cliquez sur **OK**.
- 17) Ajoutez un fournisseur d'authentification LDAP :
- Cliquez sur **Ajouter une authentification**.
 - Dans la liste Fournisseur d'authentification, sélectionnez **LDAP**, puis cliquez sur **OK**.

- 18) Ajoutez un annuaire LDAP :
- Cliquez sur **Ajouter un annuaire**.
 - Dans la zone Nom du profil, saisissez un nom unique, puis cliquez sur **Suivant**.
 - Renseignez les zones **Serveur**, **Port**, **SSL**, **Liaison** et **Remplir la page avec**. Si vous sélectionnez Utilisateur pour l'option Liaison, vous devez également spécifier les valeurs des champs **Nom** et **Mot de passe**.
 - (Facultatif) Sélectionnez **Récupérer les DN de base** pour récupérer les noms de domaine de base comme requis.
 - Cliquez sur **Suivant**, configurez les paramètres utilisateur, cliquez sur **Suivant**, configurez les paramètres de groupe comme requis, puis cliquez une nouvelle fois sur **Suivant**.
- Pour plus d'informations sur les paramètres, cliquez sur **Aide de User Management** dans l'angle supérieur droit de la page.*
- 19) Cliquez sur **OK** pour fermer la page Ajouter un annuaire, puis de nouveau sur **OK**.
- 20) Sélectionnez le nouveau domaine d'entreprise, puis cliquez sur **Synchroniser maintenant**. En fonction du nombre d'utilisateurs et de groupes sur votre réseau LDAP et du débit de votre connexion, le processus de synchronisation peut prendre plusieurs minutes.
- (Facultatif) Pour vérifier l'état de la synchronisation, cliquez sur **Actualiser**, puis affichez l'état dans la colonne Etat de synchronisation actuel.*
- 21) Accédez à **Paramètres > User Management > Utilisateurs et groupes**.
- 22) Recherchez les utilisateurs synchronisés via LDAP et effectuez les tâches suivantes :
- Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs et cliquez sur **Affecter le rôle**.
 - Sélectionnez un ou plusieurs rôles d'AEM Forms on JEE, puis cliquez sur **OK**.
 - Cliquez une deuxième fois sur **OK** pour confirmer l'affectation des rôles.
- Répétez cette étape pour tous les utilisateurs auxquels vous affectez des rôles. Pour plus d'informations, cliquez sur **Aide de User Management** dans l'angle supérieur droit de la page.*
- 23) Démarrez Workbench et connectez-vous à l'aide des informations d'identification du référentiel Documentum :
- Nom d'utilisateur :** [nom_utilisateur]@[nom_référentiel]
- Mot de passe :** [password]
- Une fois que vous êtes connecté, le référentiel Documentum apparaît dans l'affichage Ressources de Workbench. Si vous ne vous connectez pas en utilisant nom_utilisateur@nom_référentiel, Workbench essaie de se connecter au référentiel par défaut.*
- 24) (Facultatif) Pour installer des exemples d'AEM Forms on JEE pour Connector for EMC Documentum, créez un référentiel Documentum nommé Exemples, puis installez-y les exemples.

Configuration de Connector for IBM Content Manager

REMARQUE : AEM Forms prend en charge IBM Content Manager. Consultez le document [Combinaisons de plateformes prises en charge](#) et assurez-vous que votre ECM est mis à niveau vers la version prise en charge.

Si vous avez installé Connector for IBM Content Manager dans le cadre de votre installation d'AEM Forms, exécutez la procédure suivante pour configurer le service afin de vous connecter à la banque de données IBM Content Manager.

Configuration de Connector for IBM Content Manager

- 1) Localisez le fichier `adobe-component-ext.properties` dans le dossier *[racine du serveur d'applications]/bin* (si le fichier n'existe pas, créez-le).
- 2) Ajoutez une nouvelle propriété système qui fournit l'emplacement des fichiers JAR IBM II4C suivants :
 - `cmb81.jar`
 - `cmbcm81.jar`
 - `cmbicm81.jar`
 - `cmblog4j81.jar`
 - `cmbSDK81.jar`
 - `cmbutil81.jar`
 - `cmbutilicm81.jar`
 - `cmbview81.jar`
 - `cmbwas81.jar`
 - `cmbwcm81.jar`
 - `cmgmt`

REMARQUE : `cmgmt` n'est pas un fichier JAR. Sous Windows, ce dossier est situé par défaut à l'emplacement `C:/Program Files/IBM/db2cmv8/`.

- `common.jar`
- `db2jcc.jar`
- `db2jcc_license_cisuz.jar`
- `db2jcc_license_cu.jar`
- `ecore.jar`
- `ibmjgssprovider.jar`
- `ibmjsseprovider2.jar`
- `ibmpkcs.jar`
- `icrm81.jar`
- `jcache.jar`
- `log4j-1.2.8.jar`
- `xerces.jar`

- xml.jar
- xsd.jar

La nouvelle propriété système se présente comme suit :

```
[component id].ext=[JAR files and/or folders]
```

Par exemple, avec une installation par défaut de DB2 Universal Database Client et de I14C, vous devez ajouter au fichier la propriété système suivante sur une nouvelle ligne, sans saut de ligne, et terminer la ligne par un retour chariot :

```
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/cmgt,  
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/java/jre/lib/ibmjsseprovider2.jar,  
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/java/jre/lib/ibmjgssprovider.jar,  
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/java/jre/lib/ibmpkcs.jar,  
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/java/jre/lib/xml.jar,  
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/cmbview81.jar,  
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/cmb81.jar,  
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/cmbcm81.jar,  
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/xsd.jar,  
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/common.jar,  
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/ecore.jar,  
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/cmbicm81.jar,  
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/cmbwcm81.jar,  
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/jcache.jar,  
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/cmbutil81.jar,  
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/cmbutilicm81.jar,  
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/icrm81.jar,  
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/db2jcc.jar,  
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/db2jcc_license_cu.jar,  
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/db2jcc_license_cisuz.jar,  
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/xerces.jar,  
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/cmblog4j81.jar,  
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/log4j-1.2.8.jar,  
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/cmbsdk81.jar,  
C:/Program Files/IBM/db2cmv8/lib/cmbwas81.jar
```

- 3) Si le serveur d'applications n'est pas en cours d'exécution, démarrez-le ; dans le cas contraire, arrêtez-le puis redémarrez-le.

A présent, vous pouvez vous connecter à la banque de données d'IBM Content Manager à partir des feuilles de propriétés IBMCMConnectorService, en mode de connexion Use User credentials.

Vous avez effectué les étapes requises pour cette procédure.

(Facultatif) Pour vous connecter à la banque de données d'IBM Content Manager à partir des feuilles de propriétés IBMCMConnectorService en mode de connexion Use Credentials From Process Context, procédez comme suit.

Pour vous connecter en mode de connexion Use Credentials from process context :

- 1) Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'URL suivante :
http://[hôte]:[port]/adminui
- 2) Connectez-vous à l'aide des informations d'identification de super-administrateur. Les valeurs par défaut définies au cours de l'installation sont les suivantes :
Nom d'utilisateur : *administrator*
Mot de passe : *password*
- 3) Cliquez sur **Services > Connector for IBM Content Manager**.
- 4) Saisissez toutes les informations requises sur le référentiel, puis cliquez sur **Enregistrer**. Pour plus d'informations sur les informations de référentiel IBM Content Manager, cliquez sur **Aide** dans l'angle supérieur droit de la page.
- 5) Effectuez l'une des tâches suivantes :
 - Pour utiliser le service IBM Content Manager Authorization (IBMCMAuthProvider) afin que le contenu de la banque de données d'IBM Content Manager apparaisse dans l'affichage des processus de Workbench, procédez comme suit. Le service IBM Content Manager Authorization remplace l'autorisation d'AEM Forms par défaut et doit être configuré en vue d'une connexion à Workbench à l'aide des informations d'identification d'IBM Content Manager.
 - Pour utiliser les informations d'identification système indiquées à l'étape 4 afin d'utiliser le contenu d'une banque de données IBM Content Manager dans l'affichage Processus de Workbench, ouvrez une session sur Workbench à l'aide des informations d'identification de super administrateur d'AEM Forms (par défaut, *administrator* et *password*). Vous avez effectué les étapes requises pour cette procédure. Les informations d'identification système fournies à l'étape 4 utilisent le service d'autorisation par défaut d'AEM Forms pour accéder au référentiel par défaut.
- 6) Connectez-vous à Administration Console et cliquez sur **Paramètres > Gestion des utilisateurs > Gestion des domaines**.
- 7) Cliquez sur **Nouveau domaine d'entreprise** puis saisissez le nom et l'identifiant du domaine. L'identifiant du domaine est unique. Le nom est la description du domaine.
REMARQUE : Lors de l'utilisation de DB2 pour la base de données d'AEM Forms, la longueur maximale autorisée pour l'ID est de 100 caractères ASCII (sur un octet), de 50 caractères sur deux octets, ou de 25 caractères sur quatre octets. (Voir « Ajout de domaines d'entreprise » dans Aide à l'administration.)
REMARQUE : Lors de l'utilisation de MySQL pour votre base de données d'AEM Forms, utilisez uniquement des caractères ASCII (codés sur un octet) pour définir l'ID. (Voir Ajout de domaines d'entreprise dans [Aide à l'administration](#).)
- 8) Ajoutez un fournisseur d'authentification personnalisé :
 - Cliquez sur **Ajouter une authentification**.
 - Dans la liste **Fournisseur d'authentification**, sélectionnez **Personnalisé**, puis **IBMCMAuthProviderService** et cliquez sur **OK**.

- 9) Ajoutez un fournisseur d'authentification LDAP :
 - Cliquez sur **Ajouter une authentification**.
 - Dans la liste **Fournisseur d'authentification**, sélectionnez **LDAP**, puis cliquez sur **OK**.
- 10) Ajoutez un annuaire LDAP :
 - Cliquez sur **Ajouter un annuaire**.
 - Dans la zone **Nom du profil**, saisissez un nom unique, puis cliquez sur **Suivant**.
 - Renseignez les zones **Serveur**, **Port**, **SSL**, **Liaison** et **Remplir la page avec**. Si vous sélectionnez **Utilisateur** pour l'option **Liaison**, vous devez également spécifier les valeurs des champs **Nom** et **Mot de passe**. (Facultatif) Sélectionnez **Récupérer les DN de base** pour récupérer les noms de domaine de base comme requis. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Suivant**.
 - Configurez les paramètres utilisateur, cliquez sur **Suivant**, configurez les paramètres de groupe comme requis, puis cliquez sur **Suivant**.

*Pour plus d'informations sur les paramètres ci-dessus, cliquez sur le lien **Aide** dans l'angle supérieur droit de la page.*

- 11) Cliquez sur **OK** pour quitter la page Ajouter un annuaire, puis de nouveau sur **OK**.
- 12) Sélectionnez le nouveau domaine d'entreprise, puis cliquez sur **Synchroniser maintenant**. En fonction du nombre d'utilisateurs et de groupes sur votre réseau LDAP et du débit de votre connexion, le processus de synchronisation peut prendre plusieurs minutes.
- 13) Pour vérifier l'état de la synchronisation, cliquez sur **Actualiser**, puis affichez l'état dans la colonne **Etat de synchronisation actuel**.
- 14) Accédez à **Paramètres > User Management > Utilisateurs et groupes**.
- 15) Recherchez les utilisateurs synchronisés via LDAP et effectuez les tâches suivantes :
 - Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs et cliquez sur **Affecter le rôle**.
 - Sélectionnez un ou plusieurs rôles d'AEM Forms, puis cliquez sur **OK**.
 - Cliquez une deuxième fois sur **OK** pour confirmer l'affectation des rôles.

*Répétez cette étape pour tous les utilisateurs auxquels vous voulez affecter des rôles. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien **Aide** dans le coin supérieur droit de la page.*

- 16) Démarrez Workbench et connectez-vous à l'aide des informations d'identification suivantes de la banque de données d'IBM Content Manager :

Nom d'utilisateur : [username]@[nom du référentiel]

Mot de passe : [password]

*La banque de données d'IBM Content Manager peut à présent être utilisée dans l'affichage des processus (Processes) de Workbench lorsque le mode de connexion des composants orchestrables IBMCMConnectorService est défini sur **Use Credentials from process context**.*

Configuration du service Connector for IBM FileNet

AEM Forms prend en charge IBM FileNet. Consultez le document [Combinaisons de plateformes prises en charge](#) et assurez-vous que vous utilisez une version compatible.

Si vous avez installé Connector for IBM FileNet dans le cadre de votre solution AEM Forms, configurez le service de manière à ce qu'il se connecte à la banque d'objets FileNet.

Pour configurer le service Connector for IBM FileNet, procédez comme suit.

- 1) Localisez le fichier `adobe-component-ext.properties` dans le dossier *[racine du serveur d'applications]/bin* (si le fichier n'existe pas, créez-le).
- 2) Ajoutez une nouvelle propriété système qui fournit l'emplacement des fichiers JAR Application Engine suivants :

Ajouter les fichiers JAR suivants

- `Jace.jar`
- `javaapi.jar`
- `log4j.jar`
- `pe.jar`
- `stax-api.jar`
- `xlxpScanner.jar`
- `xlxpScannerUtils.jar`

REMARQUE : Ajoutez le fichier `pe.jar` uniquement si votre déploiement utilise le service `IBMFileNet-ProcessEngineConnector`. La nouvelle propriété système doit avoir la forme suivante :

```
[component id].ext=[JAR files and/or folders]
```

Par exemple, avec une installation par défaut de FileNet Application Engine sous un système d'exploitation Windows, vous devez ajouter la propriété système suivante sur une nouvelle ligne, sans saut de ligne, et terminer la ligne par un retour chariot :

REMARQUE : Le texte suivant contient des caractères de formatage pour les sauts de ligne. Si vous copiez ce texte vers un emplacement en dehors de ce document, supprimez les caractères de formatage lorsque vous le collez à son emplacement.

```
com.adobe.livecycle.ConnectorforIBMFileNet.ext=  
C:/Program Files/FileNet/AE/CE_API/lib2/javaapi.jar,  
C:/Program Files/FileNet/AE/CE_API/lib2/log4j-1.2.13.jar
```

- 3) (FileNet Process Engine Connector uniquement) Configurez les propriétés de connexion du moteur de processus comme suit :

- Dans un éditeur de texte, créez un fichier avec le contenu suivant sur une seule ligne, puis terminez cette ligne par un retour chariot :

(FileNet 5.2 uniquement)

```
RemoteServerUrl = cemp:http://[contentserver_IP]:[contentengine_port]/wsi/FNCEWS40MTOM/
```

- Enregistrez le fichier dans un dossier à part sous le nom de `WcmApiConfig.properties` et ajoutez l'emplacement de ce dossier dans le fichier `adobe-component-ext.properties`.
Par exemple, si vous enregistrez le fichier sous `c:/pe_config/WcmApiConfig.properties`, ajoutez le chemin `c:/pe_config` au fichier `adobe-component-ext.properties`.

REMARQUE : Le nom de fichier est sensible à la casse.

- 4) Localisez le fichier `lc_turnkey.xml` dans le dossier suivant et ajoutez la stratégie d'application suivante en tant qu'enfant du nœud `<security-domains>` :

- **(JBoss préconfiguré par Adobe, serveur unique)** [racine du serveur d'applications]/
`standalone/configuration`

```
<security-domain name = "FileNetP8WSI">
  <authentication>
    <login-module code = "com.filenet.api.util.WSILoginModule" flag =
      "required">
    </login-module>
  </authentication>
</security-domain>
```

Si vous utilisez le moteur de traitement, ajoutez le code suivant après le nœud `</security-domain>` :

```
<security-domain name = "FileNetP8">
  <authentication>
    <login-module code = "com.filenet.api.util.WSILoginModule" flag
= "required">
    </login-module>
  </authentication>
</security-domain>
```

- **(JBoss préconfiguré par Adobe sur une grappe)** [racine du serveur d'applications]/
`domain/configuration/`

```
<security-domain name = "FileNetP8WSI">
  <authentication>
    <login-module code = "com.filenet.api.util.WSILoginModule" flag =
      "required">
    </login-module>
  </authentication>
</security-domain>
```

Si vous utilisez le moteur de traitement, ajoutez le code suivant après le nœud `</security-domain>` :

```
<security-domain name = "FileNetP8">
  <authentication>
    <login-module code = "com.filenet.api.util.WSILoginModule" flag
= "required">
    </login-module>
  </authentication>
</security-domain>
```

- 5) Si le serveur d'applications n'est pas en cours d'exécution, démarrez le serveur. Sinon, arrêtez, puis redémarrez le serveur.

- 6) Si JBoss s'exécute en tant que service, démarrez (ou redémarrez) le service JBoss pour Adobe Experience Manager Forms 6.2.
- 7) **(Cluster uniquement)** Répétez toutes les étapes précédentes sur chaque instance au niveau de la grappe.
- 8) Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'URL suivante :
`http://[hôte]:[port]/adminui`
- 9) Connectez-vous à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe par défaut :
Nom d'utilisateur : *administrator*
Mot de passe : *password*
- 10) Cliquez sur **Services > Connector for IBM FileNet**.
- 11) Fournissez l'URL de Content Engine. Par exemple : `cemp:http://ContentEngineHost-NameorIP:port/wsi/FNCEWS40MTOM?jaasConfigurationName=FileNetP8WSI`
- 12) Saisissez les informations requises concernant le référentiel FileNet, puis, dans la zone Informations sur le fournisseur de services de référentiels, sélectionnez **Fournisseur du référentiel IBM FileNet**.
*Si votre déploiement utilise le service facultatif Process Engine, sélectionnez **Use Process Engine Connector Service** dans la zone Options de Process Engine, puis indiquez les paramètres de Process Engine. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien **Aide** dans le coin supérieur droit de la page.*
REMARQUE : Les informations d'identification entrées lors de cette étape sont validées par la suite, lors du démarrage des services de référentiels IBM FileNet. Si ces informations ne sont pas valides, une erreur est générée et les services ne démarrent pas.
- 13) Cliquez sur **Enregistrer**, puis sélectionnez **Services > Applications and Services > Gestion des services**.
- 14) Sélectionnez les services suivants, puis cliquez sur **Démarrer** :
 - IBMFileNetAuthProviderService
 - IBMFileNetContentRepositoryConnector
 - IBMFileNetRepositoryProvider
 - IBMFileNetProcessEngineConnector (si configuré)*Si l'un des services ne démarre pas correctement, vérifiez les paramètres de Process Engine.*
- 15) Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour utiliser le service FileNet Authorization (IBMFileNetAuthProviderService) afin d'afficher le contenu d'une banque d'objets FileNet dans l'affichage Ressources de Workbench, procédez comme suit. Le service FileNet Authorization remplace l'autorisation d'AEM Forms par défaut et doit être configuré en vue d'une connexion à Workbench à l'aide des informations d'identification de FileNet.
 - Pour utiliser le référentiel AEM forms, connectez-vous à Workbench à l'aide des informations d'identification de super-administrateur (par défaut, *administrator* et *password*). Les informations d'identification fournies à l'étape 16 utilisent le service d'autorisation par défaut d'AEM Forms pour accéder au référentiel par défaut dans ce cas.
- 16) Redémarrez le serveur d'applications.

- 17) Connectez-vous à Administration Console et cliquez sur **Paramètres > User Management > Gestion des domaines**.
- 18) Cliquez sur **Nouveau domaine d'entreprise**, puis saisissez le nom et l'identifiant du domaine. L'identifiant du domaine est unique. Le nom est la description du domaine.
Lors de l'utilisation de MySQL pour votre base de données d'AEM Forms, utilisez uniquement des caractères ASCII (codés sur un octet) pour définir l'ID. (Voir Ajout de domaines d'entreprise dans l'Aide à l'administration.)
- 19) Ajoutez un fournisseur d'authentification personnalisé :
 - Cliquez sur **Ajouter une authentification**.
 - Dans la liste **Fournisseur d'authentification**, sélectionnez **Personnalisé**.
 - Sélectionnez **IBMFileNetAuthProviderService**, puis cliquez sur **OK**.
- 20) Ajoutez un fournisseur d'authentification LDAP :
 - Cliquez sur **Ajouter une authentification**.
 - Dans la liste **Fournisseur d'authentification**, sélectionnez **LDAP**, puis cliquez sur **OK**.
- 21) Ajoutez un annuaire LDAP :
 - Cliquez sur **Ajouter un annuaire** puis, dans la zone **Nom du profil**, saisissez un nom unique et cliquez sur **Suivant**.
 - Renseignez les zones **Serveur**, **Port**, **SSL**, **Liaison** et **Remplir la page avec**. Si vous sélectionnez **Utilisateur** pour l'option **Liaison**, vous devez également spécifier les valeurs des champs **Nom** et **Mot de passe**.
 - (Facultatif) Sélectionnez **Récupérer les DN de base** pour récupérer les noms de domaine de base comme requis. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Suivant**.
 - Configurez les paramètres utilisateur, cliquez sur **Suivant**, configurez les paramètres de groupe comme requis, puis cliquez sur **Suivant**.
*Pour plus d'informations sur les paramètres, cliquez sur le lien **Aide** dans le coin supérieur droit de la page.*
- 22) Cliquez sur **OK** pour fermer la page Ajouter un annuaire, puis de nouveau sur **OK**.
- 23) Sélectionnez le nouveau domaine d'entreprise, puis cliquez sur **Synchroniser maintenant**. En fonction du nombre d'utilisateurs et de groupes sur votre réseau LDAP et du débit de votre connexion, le processus de synchronisation peut prendre plusieurs minutes.
*(Facultatif) Pour vérifier l'état de la synchronisation, cliquez sur **Actualiser**, puis affichez l'état dans la colonne **Etat de synchronisation actuel**.*
- 24) Accédez à **Paramètres > User Management > Utilisateurs et groupes**.
- 25) Recherchez les utilisateurs synchronisés via LDAP et effectuez les tâches suivantes :
 - Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs et cliquez sur **Affecter le rôle**.
 - Sélectionnez un ou plusieurs rôles d'AEM Forms, puis cliquez sur **OK**.
 - Cliquez une deuxième fois sur **OK** pour confirmer l'affectation des rôles.
*Répétez cette étape pour tous les utilisateurs auxquels vous voulez affecter des rôles. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien **Aide** dans le coin supérieur droit de la page.*

- 26) Démarrez Workbench et ouvrez une session à l'aide des informations d'identification suivantes du référentiel IBM FileNet :

Nom d'utilisateur : `[nom_utilisateur]@[nom_référentiel]`

Mot de passe : `[password]`

A présent, la banque d'objets FileNet doit être visible dans l'affichage Ressources de Workbench. Si vous ne vous connectez pas en utilisant `nom_utilisateur@nom_référentiel`, Workbench essaie de se connecter au référentiel par défaut spécifié à l'étape 16.

- 27) (Facultatif) Pour installer des exemples AEM Forms pour Connector for IBM FileNet, créez une banque d'objets FileNet nommée *Exemples*, puis installez-y les exemples.

Une fois Connector for IBM FileNet configuré, il est recommandé de se reporter à l'Aide à l'administration pour obtenir plus d'informations sur la configuration appropriée des fonctions de Workbench à l'aide du référentiel FileNet.

Activation de la sécurité de console JMX

Dans la configuration par défaut d'AEM Forms on JEE, la sécurité de la console JBoss JMX est désactivée. Pour connaître les étapes à suivre pour activer la sécurité de la console JMX, consultez la documentation du serveur d'applications.

Activation des messages sur JBoss autonome

Pour activer les messages sur un serveur JBoss autonome pour AEM Forms on JEE :

- 1) Activez le module de messagerie sur le serveur JBoss s'il n'est pas encore activé.

Copiez les balises suivantes du fichier `standalone_full.xml` vers l'emplacement spécifié dans le fichier `lc_turnkey.xml`. Les deux fichiers se trouvent dans le répertoire racine `aem-forms>/jboss/standalone/configuration`.

- Copiez la balise entière avec son contenu `<extension module="org.jboss.as.messaging">....</extension>` depuis le fichier `standalone_full.xml` et placez-la après la balise `<extensions>` dans le fichier `lc_turnkey.xml` file.
- Copiez la balise entière avec son contenu `<subsystem xmlns="urn:jboss:domain:messaging:1.4">....</subsystem>` depuis le fichier `standalone_full.xml` et placez-la après la balise `<profile>` dans le fichier `lc_turnkey.xml` file.

- 2) Exécutez le script `add-user.bat` sous `<racine aem-forms>/jboss/bin` pour créer un utilisateur d'application et ajoutez l'utilisateur au groupe **guest**. Le composant JMS DSC sur AEM Forms on JEE attend qu'un nom d'utilisateur de connexion et un mot de passe soient spécifiés. Cet utilisateur doit avoir l'autorisation d'utiliser la file d'attente/la rubrique JMS pour effectuer l'opération d'envoi/réception.

REMARQUE : Dans le fichier `lc_turnkey.xml`, un utilisateur avec un rôle d'invité est déjà défini dans la balise `<security-setting match="#">....</security-settings>`. L'utilisateur par défaut dispose du privilège d'envoyer-recevoir des messages via JMS. Cependant, vous devez créer un utilisateur d'application sur le serveur JBoss avec le rôle ci-dessus pour envoyer-recevoir des messages JMS. Lors de la création d'un utilisateur à l'aide du script `add-user.bat`, vous pouvez l'affecter au groupe d'invités.

- 3) Modifiez la configuration JMS DSC avec l'utilisateur créé à l'étape 2.
 - a) Connectez-vous à Administration Console pour AEM Forms on JEE.
 - b) Accédez à **Services > Application and Services > Service Management**.
 - c) Recherchez le service JMS.
 - d) Dans l'onglet Configuration, modifiez la configuration JMS.

Configuration de la production avancée

Cette section décrit le paramétrage avancé pour les modules Output, Forms Standard et PDF Generator. Les procédures décrites doivent être effectuées sur un système de production uniquement, par un administrateur de serveurs d'applications expérimenté.

Configuration de la taille du pool pour Output et Forms

La valeur par défaut actuelle de PoolMax est 4. La valeur réelle à définir dépend de la configuration matérielle et de l'utilisation de votre environnement.

Pour une utilisation optimale, il est recommandé que la limite inférieure de PoolMax ne soit pas inférieure au nombre de noyaux disponibles dans chaque unité centrale. De même, la limite supérieure doit être déterminée par le modèle de charge de votre serveur. En général, la limite supérieure doit correspondre au double du nombre d'unités centrales connectées à votre serveur.

Modification de la valeur PoolMax existante

- 1) Modifiez le script de démarrage de JBoss dans un éditeur de texte.
- 2) Ajoutez les propriétés suivantes pour `ConvertPdf` :
 - `com.adobe.convertpdf.bmc.POOL_MAX=[nouvelle valeur]`
 - `com.adobe.convertpdf.bmc.MAXIMUM_REUSE_COUNT=5000`
 - `com.adobe.convertpdf.bmc.REPORT_TIMING_INFORMATION=true`
 - `com.adobe.convertpdf.bmc.CT_ALLOW_SYSTEM_FONTS=true`
- 3) Ajoutez les propriétés suivantes pour `XMLFM` :
 - `com.adobe.xmlform.bmc.POOL_MAX=[nouvelle valeur]`
 - `com.adobe.xmlform.bmc.MAXIMUM_REUSE_COUNT=5000`
 - `com.adobe.xmlform.bmc.REPORT_TIMING_INFORMATION=true`
 - `com.adobe.xmlform.bmc.CT_ALLOW_SYSTEM_FONTS=true`

PDF Generator

PDF Generator est capable d'effectuer simultanément plusieurs conversions PDF pour certains types de fichier d'entrée. Cette opération est appliquée via l'utilisation de beans session sans état.

Configuration de la taille du pool EJB

Il existe quatre beans session sans état différents qui permettent d'appliquer des tailles de pool distinctes pour les types de fichier d'entrée suivants :

- fichiers Adobe PostScript® et Encapsulated PostScript (EPS) ;
- fichiers image (BMP, TIFF, PNG, JPEG, etc.) ;
- fichiers OpenOffice ;
- tous les autres types de fichier (sauf HTML) tels que les fichiers Microsoft Office, PageMaker® et FrameMaker®

La taille du pool pour les conversions HTML vers PDF n'est pas gérée via l'utilisation de beans session sans état.

La taille du pool par défaut pour les fichiers PostScript et EPS ainsi que pour les fichiers image est définie sur 3, et pour les fichiers OpenOffice et les autres types de fichier (sauf HTML) elle est définie sur 1.

Vous pouvez attribuer une autre valeur à la taille du pool pour les fichiers PS/EPS et image, en fonction de la configuration matérielle de votre serveur (nombre d'unités centrales, nombre de noyaux dans chaque unité centrale, etc.). En revanche, vous ne devez pas modifier la taille du pool (qui doit rester définie sur 1 pour les fichiers OpenOffice et les autres types de fichiers afin que PDF Generator fonctionne correctement).

Cette section décrit le mode de configuration de la taille du pool des fichiers PS2PDF et Image2PDF pour chacun des serveurs d'applications pris en charge.

Le texte ci-dessous suppose que les deux fichiers EAR suivants de l'application AEM Forms on JEE ont été déployés sur le serveur d'applications :

- adobe-lifecycle-jboss.ear
- adobe-lifecycle-native-jboss-[plateforme].ear
où [plateforme] doit être remplacé par l'une des chaînes suivantes, en fonction de votre système d'exploitation :
- (Windows) x86_win32
- (Linux) x86_linux
- (SunOS™) sparc_sunos

Configuration de la taille du pool pour PS2PDF et Image2PDF

Activation de CIFS sous Windows

Vous devez configurer manuellement l'ordinateur Windows Server hébergeant AEM Forms on JEE.

REMARQUE : Veillez à ce que le serveur ait une adresse IP statique.

Sur des ordinateurs Windows, vous devez effectuer les opérations suivantes :

Activation de NetBIOS sur TCP/IP

Vous devez activer NetBIOS sur TCP/IP de façon à ce que des demandes de nom d'hôte du serveur émanant de clients se connectant au serveur AEM Forms on JEE soient renouvelées.

- 1) Dans la boîte de dialogue **Propriétés de la connexion au réseau local**, dans l'onglet **Général**, sélectionnez **Protocole Internet**, puis **Propriétés**.
- 2) Dans l'onglet **Général** de la boîte de dialogue **Propriétés de protocole Internet (TCP/IP)**, assurez-vous que le serveur est associé à une adresse IP statique. Cliquez sur **Avancé**.
- 3) Dans la boîte de dialogue **Paramètres TCP/IP avancés**, sélectionnez l'onglet **WINS**, puis **Activer NetBIOS sur TCP/IP**.

Ajout d'adresses IP

- 1) Dans la boîte de dialogue **Propriétés de la connexion au réseau local**, dans l'onglet **Général**, sélectionnez **Protocole Internet**, puis **Propriétés**.
- 2) Dans l'onglet **Général** de la boîte de dialogue **Propriétés de protocole Internet (TCP/IP)**, assurez-vous que le serveur est associé à une adresse IP statique. Cliquez sur **Avancé**.
- 3) Dans la boîte de dialogue **Paramètres TCP/IP avancés**, sélectionnez l'onglet **Paramètres IP**, puis cliquez sur **Ajouter**.
- 4) Indiquez une adresse IP statique et cliquez sur **Ajouter**.

Désactivation du partage de fichiers et d'imprimantes sous Windows Server

- Accédez à **Panneau de configuration > Réseau et Internet > Centre Réseau et partage > Paramètres de partage avancés** et désactivez **Partage de fichiers et d'imprimantes**.

Annexe : Installation à l'aide de l'interface de ligne de commande

Présentation

AEM Forms on JEE fournit une interface de ligne de commande au programme d'installation. Cette interface est destinée aux utilisateurs expérimentés d'AEM Forms on JEE ou à une utilisation dans des environnements serveur qui ne prennent pas en charge l'utilisation de l'interface utilisateur graphique du programme d'installation. L'interface de ligne de commande s'exécute en mode console avec une session interactive pour l'ensemble des opérations d'installation.

Après avoir lancé le processus d'installation, suivez les instructions qui s'affichent pour choisir les options d'installation. Répondez à chaque invite pour progresser dans la procédure d'installation.

REMARQUE : Si vous souhaitez modifier un choix effectué lors d'une étape précédente, saisissez `back`. Vous pouvez annuler l'installation à tout moment en saisissant `quit`.

Installation d'AEM Forms sur JEE

- 1) Ouvrez une invite de commande et accédez au dossier du support d'installation ou du disque dur contenant l'exécutable du programme d'installation :
 - (Windows) `server\Disk1\InstData\Windows_64\NoVM`
 - (Linux) `server/Disk1/InstData/Linux/NoVM`
- 2) Ouvrez une invite de commande et exécutez la commande suivante :
 - (Windows) `install.exe -i console`
 - (Non Windows) `./install.bin -i console`

REMARQUE : La saisie de la commande sans l'option `-i console` lance le programme d'installation basée sur une interface utilisateur graphique.
- 3) Répondez aux invites comme décrit dans le tableau suivant :

Invite	Description
Choisir les paramètres régionaux	Sélectionnez la langue de l'installation en saisissant une valeur comprise entre 1 et 3. Vous pouvez sélectionner la valeur par défaut en appuyant sur Entrée . Les options par sont Deutsch, English et Français. L'anglais est le paramètre régional par défaut.

Invite	Description
Choisir le dossier d'installation	Dans l'écran de destination, appuyez sur Entrée pour accepter le répertoire par défaut ou saisissez l'emplacement du répertoire d'installation. N'utilisez pas de caractère accentué dans le nom de répertoire. Sinon, l'interface de ligne de commande ignore les accents et crée un répertoire après modification des caractères accentués.
Choix du système d'exploitation	(Windows uniquement) Sélectionnez le système d'exploitation sur lequel vous souhaitez installer AEM Forms on JEE.
Contrat de licence d'AEM forms on JEE	Appuyez sur Entrée pour parcourir les pages du contrat de licence. Si vous en acceptez les termes, saisissez Y et appuyez sur Entrée .
Résumé préalable à l'installation	Appuyez sur Entrée pour poursuivre l'installation avec les choix effectués. Saisissez back pour revenir aux étapes précédentes, puis modifiez les paramètres de votre choix.
Prêt à installer	Appuyez sur Entrée pour lancer le processus d'installation.
Installation en cours	Au cours du processus d'installation, la barre de progression se remplit pour indiquer la progression de l'installation.
Configuration Manager	Appuyez sur Entrée pour terminer l'installation d'AEM Forms on JEE. Vous pouvez exécuter Configuration Manager en mode d'interface utilisateur graphique en appelant le script suivant : (Windows) : C:\Adobe\Adobe_Experience_Manager_Forms\configurationManager\bin\ConfigurationManager.bat (Non Windows) : /opt/adobe/Adobe_Experience_Manager_Forms/configurationManager/bin/ConfigurationManager.sh
Installation terminée	Appuyez sur Entrée pour quitter le programme d'installation.

Journaux d'erreurs

Si une erreur se produit, vous pouvez passer en revue le fichier install.log dans le répertoire des journaux de l'installation :

- (Windows) *[racine aem-forms]\log*

Annexe : Interface de ligne de commande de Configuration Manager

Cette interface doit être utilisée dans des environnements serveur qui ne prennent pas en charge l'interface utilisateur graphique de Configuration Manager.

Ordre des opérations

L'interface de ligne de commande de Configuration Manager doit suivre le même ordre des opérations que la version avec interface utilisateur graphique de Configuration Manager. Veillez à utiliser les opérations de l'interface de ligne de commande dans cet ordre :

- 1) Configuration d'AEM Forms on JEE
- 2) Configuration de CRX
- 3) Migration de la base de données clé en main existante (mise à niveau clé en main uniquement)
- 4) Déploiement manuel des fichiers EAR configurés
- 5) Initialisation d'AEM forms on JEE
- 6) Validation d'AEM Forms on JEE
- 7) Déploiement des modules AEM Forms on JEE
- 8) Validation du déploiement des modules AEM Forms on JEE
- 9) Vérification de la préparation du système pour PDF Generator
- 10) Ajout d'un utilisateur administrateur pour PDF Generator
- 11) Configuration de Connector for IBM Content Manager
- 12) Configuration de Connector for IBM FileNet
- 13) Configuration de Connector for EMC Documentum
- 14) Configuration de Connector for SharePoint

IMPORTANT : Vous devez redémarrer chacun des nœuds de grappe après avoir terminé les opérations d'interface de ligne de commande de Configuration Manager.

Fichier de propriétés de l'interface de ligne de commande

L'interface de ligne de commande de Configuration Manager requiert un fichier de propriétés contenant les propriétés définies pour l'environnement AEM Forms on JEE. Le modèle de ce fichier, `cli_propertyFile_template.txt`, se trouve dans le dossier `[racine aem-forms]/configurationManager/bin`. Créez une copie de ce fichier et modifiez les valeurs. Vous pouvez personnaliser ce fichier en fonction des opérations Configuration Manager que vous souhaitez utiliser. La section ci-dessous décrit les propriétés et les valeurs requises.

- Utilisez le fichier de propriétés `cli_propertyFile_template.txt` comme modèle et modifiez les valeurs en fonction des opérations de Configuration Manager que vous envisagez d'utiliser.
- Utilisez l'interface utilisateur graphique de Configuration Manager, puis le fichier de propriétés créé via cette interface comme fichier de propriétés pour l'interface de ligne de commande. Si vous exécutez le fichier `[racine aem-forms]/configurationManager/bin/ConfigurationManager.bat/sh`, le fichier `userValuesForCLI.properties` est créé dans le répertoire `[racine aem-forms]/configurationManager/config`. Vous pouvez utiliser ce fichier comme entrée pour l'interface de ligne de commande de Configuration Manager.

REMARQUE : Le fichier ne contient pas les propriétés répertoriées ci-dessous, qui sont facultatives. Vous pouvez les ajouter manuellement au fichier si nécessaire :

- `ApplicationServerRestartRequired`
- `lcGdsLocation`
- `lcPrevGdsLocation`

REMARQUE : Dans le fichier de propriétés d'interface de ligne de commande, vous devez utiliser le caractère d'échappement (`\`) comme séparateur de répertoires de chemins d'accès Windows (`\`). Par exemple, si le dossier Fonts à indiquer est `C:\Windows\Fonts`, dans le script de l'interface de ligne de commande de Configuration Manager, vous devez le saisir comme `C:\Windows\\Fonts`.

REMARQUE : Les modules suivants dépendent du référentiel `ALC-LFS-ContentRepository`. Si vous utilisez `cli_propertyFile_template.txt` en tant que modèle, vous devez soit retirer le référentiel `ALC-LFS-ContentRepository` de la liste `excludedSolutionComponents` ou ajouter les LFS suivants dans la liste `excludedSolutionComponents` :

- `ALC-LFS-ProcessManagement`
- `ALC-LFS-CorrespondenceManagement`
- `ALC-LFS-ContentRepository`
- `ALC-LFS-MobileForms`
- `ALC-LFS_FormsManager`

Propriétés de configuration générales

Propriétés courantes

Les propriétés courantes sont :

Propriétés spécifiques du serveur AEM Forms on JEE : requises pour initialiser AEM Forms on JEE et déployer les opérations des composants d'AEM Forms on JEE.

Ces propriétés sont requises pour les opérations suivantes :

- Initialisation d'AEM Forms on JEE
- Déploiement des composants d'AEM Forms on JEE

Propriété	Valeurs	Description
<i>Propriétés spécifiques du serveur AEM Forms on JEE</i>		
LCHost	Chaîne	Nom d'hôte du serveur sur lequel AEM Forms on JEE va être déployé. Pour les déploiements en grappe, nom d'hôte des nœuds de la grappe sur lesquels le serveur d'applications est exécuté.
LCPort	Entier	Numéro de port Web sur lequel AEM Forms on JEE va être déployé.
excludedSolutionComponents	Chaîne. Les valeurs possibles sont : ALC-LFS-Forms, ALC-LFS-ConnectorEMCDocumentum, ALC-LFS-ConnectorIBMFileNet, ALC-LFS-ConnectorIBMContentManager, ALC-LFS-DigitalSignatures, ALC-LFS-DataCapture, ALC-LFS-Output, ALC-LFS-PDFGenerator, ALC-LFS-ProcessManagement, ALC-LFS-ReaderExtensions, ALC-LFS-RightsManagement. ALC-LFS-CorrespondenceManagement ALC-LFS-ContentRepository ALC-LFS-MobileForms ALC-LFS_FormsManager	(Facultatif) Répertoriez les modules d'AEM Forms on JEE que vous ne souhaitez pas configurer. Spécifiez les modules exclus dans une liste de valeurs séparées par des virgules.
Référentiel de contenu CRX Les propriétés suivantes sont spécifiées dans le fichier <code>cli_propertyFile_crx_template.txt</code> .	true: false:	
contentRepository.rootDir		Chemin du référentiel CRX.

Propriété	Valeurs	Description
use.crx3.mongo	true: false:	Si vous avez procédé à une nouvelle installation, pour utiliser Mongo DB avec CRX3, définissez la valeur sur true. Si la valeur est false, CRX3 TAR est configuré.
mongo.db.uri	<URI de Mongo DB>	Si vous utilisez Mongo DB, définissez l'URI de Mongo DB
mongo.db.name	<nom de Mongo DB>	Si vous utilisez Mongo DB, définissez le nom de l'instance de Mongo DB
use.crx3.rdb.mk	true: false:	Lorsque la valeur de cette propriété est true, le référentiel CRX est configuré avec RDB MK. La valeur par défaut est false lorsque le référentiel est configuré en tant que CRX3 TAR.

Configuration des propriétés AEM Forms on JEE

Ces propriétés s'appliquent uniquement à l'opération de configuration d'AEM Forms on JEE.

Propriété	Valeurs	Description
AdobeFontsDir	Chaîne	Emplacement du répertoire des polices du serveur Adobe. Ce chemin d'accès doit être accessible à partir du serveur sur lequel le déploiement est effectué. Ce chemin d'accès doit être accessible à partir des nœuds de la grappe sur lesquels le déploiement est effectué.
customerFontsDir	Chaîne	Emplacement du répertoire des polices du client. Ce chemin d'accès doit être accessible à partir du serveur sur lequel le déploiement est effectué. Ce chemin d'accès doit être accessible à partir des nœuds de la grappe sur lesquels le déploiement est effectué.

Propriété	Valeurs	Description
systemFontsDir	Chaîne	Emplacement du répertoire des polices système. Ce chemin d'accès doit être accessible à partir du serveur sur lequel le déploiement est effectué. Ce chemin d'accès doit être accessible à partir des nœuds de la grappe sur lesquels le déploiement est effectué.
LCTempDir	Chaîne	Emplacement du répertoire temporaire. Ce chemin d'accès doit être accessible à partir du serveur sur lequel le déploiement est effectué. Ce chemin d'accès doit être accessible à partir des nœuds de la grappe sur lesquels le déploiement est effectué.
LCGlobalDocStorageDir	Chaîne	Répertoire racine de stockage de document global. Spécifiez un chemin d'accès à un répertoire partagé NFS utilisé pour stocker des documents de longue vie et pour les partager entre tous les nœuds de la grappe. Ce chemin d'accès doit être accessible à partir du serveur sur lequel le déploiement est effectué. Ce chemin d'accès doit être accessible à partir des nœuds de la grappe sur lesquels le déploiement est effectué.
EnableDocumentDBStorage	true ou false Par défaut : false	Active ou désactive le stockage de documents dans la base de données pour les documents persistants. Même si vous activez le stockage de documents dans la base de données, vous avez toujours besoin du répertoire de système de fichiers du répertoire de stockage global de documents.

Configuration ou validation des propriétés du serveur d'applications

Configuration des propriétés JBoss

Utilisez JBoss préconfiguré par Adobe fourni sur le DVD AEM Forms on JEE, téléchargez-le depuis Internet ou utilisez l'option clé en main de JBoss.

Initialisation des propriétés AEM Forms on JEE

Ces propriétés s'appliquent uniquement à l'opération d'initialisation des propriétés AEM Forms on JEE.

Propriété	Valeurs	Description
<i>Pour plus d'informations, voir Propriétés courantes.</i>		

Déploiement des propriétés des composants d'AEM Forms on JEE

Ces propriétés s'appliquent uniquement aux opérations suivantes :

- Déployer les composants d'AEM Forms on JEE ;
- Valider le déploiement des composants d'AEM Forms on JEE ;
- Valider le serveur d'AEM Forms on JEE.

Propriété	Valeurs	Description
<i>Vous devez configurer la section Informations sur le serveur AEM Forms on JEE. Pour plus d'informations, voir Propriétés courantes</i>		
LCAdminUserID	Chaîne	ID utilisateur à affecter à l'utilisateur administrateur d'AEM Forms on JEE. Cet ID utilisateur est utilisé pour la connexion à Administration Console.
LCAdminPassword	Chaîne	Mot de passe à affecter à l'utilisateur administrateur d'AEM Forms on JEE. Ce mot de passe est utilisé pour la connexion à Administration Console.

Ajout d'un utilisateur administrateur pour PDF Generator

Ces propriétés s'appliquent uniquement à l'opération d'ajout d'un utilisateur administrateur pour PDF Generator. Ces propriétés sont comprises dans le fichier cli_propertyFile_pdfg_template.txt

Propriété	Valeurs	Description
LCHost	Chaîne	Nom de l'hôte sur lequel le serveur AEM Forms on JEE est installé.
LCPort	Entier	Numéro de port sur lequel le serveur d'applications AEM Forms on JEE est configuré.

Propriété	Valeurs	Description
LCAdminUserID	Chaîne	ID utilisateur à affecter à l'utilisateur administrateur d'AEM Forms on JEE. Cet ID utilisateur est utilisé pour la connexion à Administration Console.
LCAdminPassword	Chaîne	Mot de passe à affecter à l'utilisateur administrateur d'AEM Forms on JEE. Ce mot de passe est utilisé pour la connexion à Administration Console.
LCServerMachineAdminUser	Chaîne	ID utilisateur de l'utilisateur administrateur du système d'exploitation hébergeant AEM forms on JEE.
LCServerMachineAdminUser-Passwd	Chaîne	Mot de passe de l'utilisateur administrateur du système d'exploitation hébergeant AEM forms on JEE.

Configuration de Connector for IBM Content Manager

Propriété	Valeurs	Description
LCHost	Chaîne	Nom de l'hôte sur lequel le serveur AEM Forms on JEE est installé.
LCPort	Entier	Numéro de port sur lequel le serveur d'applications AEM Forms on JEE est configuré.
LCAdminUserID	Chaîne	ID utilisateur à affecter à l'utilisateur administrateur d'AEM Forms on JEE. Cet ID utilisateur est utilisé pour la connexion à Administration Console.
LCAdminPassword	Chaîne	Mot de passe à affecter à l'utilisateur administrateur d'AEM Forms on JEE. Ce mot de passe est utilisé pour la connexion à Administration Console.
CDVTopology.appserverrootdir	Chaîne	Répertoire racine de l'instance du serveur d'applications que vous configurez sur un serveur distant (sur lequel vous envisagez de déployer AEM Forms on JEE)
ConfigureIBMCM	true ou false	Définissez la valeur sur true pour configurer Connector for IBM Content Manager.

Propriété	Valeurs	Description
IBMCMClientPathDirectory	Chaîne	Emplacement du répertoire d'installation du client IBM Content Manager.
DataStoreName	Chaîne	Nom de la banque de données du serveur IBM Content Manager à laquelle vous voulez vous connecter.
IBMCMUsername	Chaîne	Nom d'utilisateur à affecter à l'utilisateur administrateur d'IBM Content Manager. Cet ID utilisateur est utilisé pour la connexion à IBM Content Manager.
IBMCMPassword	Chaîne	Mot de passe à affecter à l'utilisateur administrateur d'IBM Content Manager. Ce mot de passe est utilisé pour la connexion à IBM Content Manager.
ConnectionString	Chaîne	Arguments supplémentaires utilisés dans la chaîne de connexion à IBM Content Manager (facultatif).

Configuration de Connector for IBM FileNet

Propriété	Valeurs	Description
LCHost	Chaîne	Nom d'hôte de l'ordinateur sur lequel AEM Forms on JEE est installé.
LCPort	Entier	Numéro de port sur lequel le serveur d'applications AEM Forms on JEE est configuré.
LCAdminUserID	Chaîne	ID utilisateur à affecter à l'utilisateur administrateur d'AEM Forms on JEE. Cet ID utilisateur est utilisé pour la connexion à Administration Console.
LCAdminPassword	Chaîne	Mot de passe à affecter à l'utilisateur administrateur d'AEM Forms on JEE. Ce mot de passe est utilisé pour la connexion à Administration Console.
CDVTopology.appserverrootdir	Chaîne	Répertoire racine de l'instance du serveur d'applications que vous configurez sur un serveur distant (sur lequel vous envisagez de déployer AEM Forms on JEE)

Propriété	Valeurs	Description
ConfigureFilenetCE	true ou false	Définissez la valeur sur true pour configurer Connector for IBM Filenet.
FilenetConfigureCEVersion	Chaîne	Version du client FileNet à configurer. Spécifiez FilenetClientVersion5.2
FilenetCEClientPathDirectory	Chaîne	Emplacement du répertoire d'installation du client IBM FileNet Content Manager.
ContentEngineName	Chaîne	Nom d'hôte ou adresse IP de l'ordinateur sur lequel IBM Filenet Content Engine est installé
ContentEnginePort	Chaîne	Numéro de port utilisé par IBM Filenet Content Engine.
CredentialProtectionSchema	CLEAR ou SYMMETRIC	Indique le niveau de protection.
EncryptionFileLocation	Chaîne	Emplacement du fichier de chiffrement. Cette propriété n'est requise que lorsque vous sélectionnez l'option SYMMETRIC pour l'attribut CredentialProtectionSchema. Utilisez une barre oblique (/) ou deux barres obliques inversées (\\) comme séparateur de chemin.
DefaultObjectStore	Chaîne	Nom de la banque d'objets pour le serveur Connector for IBM Filenet Content.
FilenetContentEngineUsername	Chaîne	ID utilisateur servant à la connexion au serveur IBM FileNet Content. L'ID utilisateur disposant de droits d'accès en lecture est autorisé à se connecter à la banque d'objets par défaut.
FilenetContentEnginePassword	Chaîne	Mot de passe à attribuer à l'utilisateur IBM FileNet. Ce mot de passe est utilisé pour la connexion à la banque d'objets par défaut.
ConfigureFilenetPE	true ou false	Définissez la valeur sur true pour configurer Connector for IBM FileNet.
FilenetPEClientPathDirectory	Chaîne	Emplacement du répertoire d'installation du client IBM FileNet.

Propriété	Valeurs	Description
FilenetProcessEngineHostname	Chaîne	Nom d'hôte ou adresse IP du routeur de processus.
FilenetProcessEnginePortNumber	Entier	Numéro de port pour le serveur IBM FileNet Content.
FilenetPERouterURLConnectionPoint	Chaîne	Nom du routeur de processus.
FilenetProcessEngineUsername	Chaîne	ID utilisateur servant à la connexion au serveur IBM FileNet Content.
FilenetProcessEnginePassword	Chaîne	Mot de passe servant à la connexion au serveur IBM FileNet Content.

Configuration de Connector for EMC Documentum

Propriété	Valeurs	Description
LCHost	Chaîne	Nom de l'hôte sur lequel le serveur AEM Forms on JEE est installé
LCPort	Entier	Numéro de port sur lequel le serveur d'applications AEM Forms on JEE est configuré.
LCAdminUserID	Chaîne	ID utilisateur à affecter à l'utilisateur administrateur d'AEM Forms on JEE. Cet ID utilisateur est utilisé pour la connexion à Administration Console.
LCAdminPassword	Chaîne	Mot de passe à affecter à l'utilisateur administrateur d'AEM Forms on JEE. Ce mot de passe est utilisé pour la connexion à Administration Console.
CDVTopology.appserverrootdir	Chaîne	Répertoire racine de l'instance du serveur d'applications que vous configurez sur un serveur distant (sur lequel vous envisagez de déployer AEM Forms on JEE)
ConfigureDocumentum	true ou false	Définissez la valeur sur true pour configurer Connector for EMC Documentum.

Propriété	Valeurs	Description
DocumentumClientVersion	Chaîne	Version du client EMC Documentum à configurer. Spécifiez Documentum-ClientVersion
DocumentumClientPathDirectory	Chaîne	Emplacement du répertoire d'installation du client EMC Documentum.
ConnectionBrokerHostName	Chaîne	Nom d'hôte ou adresse IP d'EMC Documentum Content Server
ConnectionBrokerPortNumber	Chaîne	Numéro de port pour EMC Documentum Content Server.
DocumentumUsername	Chaîne	ID utilisateur servant à la connexion à EMC Documentum Content Server.
DocumentumPassword	Chaîne	Mot de passe servant à la connexion à EMC Documentum Content Server.
DocumentumDefaultRepositoryName	Chaîne	Nom du référentiel par défaut d'EMC Documentum Content Server.

Configuration de Connector for Microsoft SharePoint

Propriété	Valeurs	Description
LCHost	Chaîne	Nom de l'hôte sur lequel le serveur AEM Forms on JEE est installé
LCPort	Entier	Numéro de port sur lequel le serveur d'applications AEM Forms on JEE est configuré.
LCAdminUserID	Chaîne	ID utilisateur à affecter à l'utilisateur administrateur d'AEM Forms on JEE. Cet ID utilisateur est utilisé pour la connexion à Administration Console.
LCAdminPassword	Chaîne	Mot de passe à affecter à l'utilisateur administrateur d'AEM Forms on JEE. Ce mot de passe est utilisé pour la connexion à Administration Console.
CDVTopology.appserverrootdir	Chaîne	Répertoire racine de l'instance du serveur d'applications que vous configurez sur un serveur distant (sur lequel vous envisagez de déployer AEM Forms on JEE)

Propriété	Valeurs	Description
ConfigureSharePoint	true ou false	Définissez la valeur sur true pour configurer Connector for Microsoft SharePoint.
SharePointServerAddress	Chaîne	Nom d'hôte ou adresse IP du serveur SharePoint
SharePointUsername	Chaîne	ID utilisateur servant à la connexion au serveur SharePoint.
SharePointPassword	Chaîne	Mot de passe servant à la connexion au serveur SharePoint.
SharePointDomain	Chaîne	Nom de domaine du serveur SharePoint.
ConnectionString	Chaîne	Arguments supplémentaires utilisés dans la chaîne de connexion au serveur SharePoint (facultatif).

Utilisation de l'interface de ligne de commande

Une fois que vous avez configuré votre fichier de propriétés, vous devez accéder au dossier *[racine AEM Forms on JEE]/configurationManager/bin*.

Pour afficher la description complète des commandes de l'interface de ligne de commande de Configuration Manager, saisissez : `ConfigurationManagerCLI help<nom de commande>`.

Utilisation de l'interface de ligne de commande pour configurer CRX

L'opération de configuration du référentiel CRX requiert la syntaxe suivante :

`configureCRXRepository -f <fichier de propriétés>`

Déploiement manuel des fichiers EAR configurés

Pour obtenir des instructions détaillées sur le déploiement manuel de fichiers EAR configurés, reportez-vous à la section [Déploiement sur JBoss Application Server](#)

Initialisation de l'utilisation de l'interface de ligne de commande d'AEM Forms on JEE

L'opération d'initialisation d'AEM Forms on JEE nécessite la syntaxe suivante :

`initializeLiveCycle -f <fichier de propriétés>`

Validation de l'utilisation de l'interface de ligne de commande du serveur d'AEM Forms on JEE

La validation de l'opération du serveur AEM Forms on JEE est facultative et requiert la syntaxe suivante :

```
validateLiveCycleServer -f <fichier de propriétés> -LCAdminPassword <mot de passe>
```

Où :

- -LCAdminPassword <password> : permet de définir le mot de passe de l'administrateur sur la ligne de commande. Si cet argument est présent, il remplace la propriété `targetServer.adminPassword` dans le fichier de propriétés.

Déploiement de l'utilisation de l'interface de ligne de commande des composants d'AEM Forms on JEE

L'opération de déploiement des composants d'AEM Forms on JEE nécessite la syntaxe suivante :

```
deployLiveCycleComponents -f <fichier de propriétés> -LCAdminPassword <mot de passe>
```

Validation de l'utilisation de l'interface de ligne de commande des composants d'AEM Forms on JEE

L'opération de validation du déploiement des composants d'AEM Forms on JEE est facultative et requiert la syntaxe suivante :

```
validateLiveCycleComponentDeployment -f <fichier de propriétés> -LCAdminPassword <mot de passe>
```

Vérification de la préparation du système pour PDF Generator

L'opération de vérification de la préparation du système pour PDF Generator requiert la syntaxe suivante :

```
pdfg-checkSystemReadiness
```

Ajout d'un utilisateur administrateur pour PDF Generator

L'opération d'ajout d'un utilisateur administrateur pour PDF Generator requiert la syntaxe suivante :

```
pdfg-addAdminUser -f <propertyFile>
```

Où :

- -f <propertyFile> : fichier de propriétés qui contient les arguments requis. Pour plus d'informations sur la création d'un fichier de propriétés, voir [Fichier de propriétés de l'interface de ligne de commande](#).

Configuration de Connector for IBM Content Manager

L'opération de configuration de Connector for IBM Content Manager est facultative et requiert la syntaxe suivante :

```
IBMCM-configurationCLI -f <propertyFile>
```

IMPORTANT : Modifiez le <propertyFile> nommé `cli_propertyFile_ecm_ibmcm_template.txt` situé dans le répertoire `[racine aem-forms]\configurationManager\bin\`.

- 1) Copiez le fichier `adobe-component-ext.properties` du répertoire `[racine aem-forms]\configurationManager\configure-ecm/jboss` dans le répertoire `[racine du serveur d'applications]`.
- 2) Redémarrez le serveur d'applications.

- 3) Démarrez les services suivants à partir de Administration Console.
 - IBMCMAuthProviderService
 - IBMCMConnectorService

Configuration de Connector for IBM FileNet

L'opération de configuration de Connector for IBM FileNet est facultative et requiert la syntaxe suivante :

filenet-configurationCLI -f <propertyFile>

IMPORTANT : Modifiez le <propertyFile> nommé cli_propertyFile_ecm_filenet_template.txt situé dans le répertoire *[racine aem-forms]\configurationManager\bin*.

Effectuez les étapes suivantes manuellement pour terminer la configuration de Connector for IBM Content Manager.

- 1) Copiez le fichier *adobe-component-ext.properties* du répertoire *[racine aem-forms]configurationManager/configure-ecm/jboss* dans le répertoire *[racine du serveur d'applications]/bin*.
- 2) Recherchez le fichier *lc_db.xml* dans le dossier *[racine du serveur d'applications]/standalone/configuration* dans la recherche de fichier <security-domains>. Sous cette balise, ajoutez le contenu du fichier *lc_turnkey.xml* disponible dans le répertoire *[racine aem-forms]/configurationManager/configure-ecm/jboss*.

La configuration JBoss par défaut est définie avec une valeur [profil] égale à « all ». Cependant, pour JBoss configuré par Adobe, utilisez [lc_NomBaseDonnées] (par exemple : lc_mysql, lc_oracle).
- 3) Redémarrez le serveur d'applications.
- 4) Démarrez les services suivants à partir de Administration Console.
 - IBMFileNetAuthProviderService
 - IBMFileNetContentRepositoryConnector
 - IBMFileNetRepositoryProvider
 - IBMFileNetProcessEngineConnector (si configuré)

Configuration de Connector for EMC Documentum

L'opération de configuration de Connector for EMC Documentum est facultative et requiert la syntaxe suivante :

documentum-configurationCLI -f <fichier de propriétés>

IMPORTANT : Modifiez le <propertyFile> nommé cli_propertyFile_ecm_documentum_template.txt situé dans le répertoire *[racine aem-forms]\configurationManager\bin*.

Effectuez les étapes suivantes manuellement pour terminer la configuration de Connector for EMC Documentum.

- 1) Copiez le fichier *adobe-component-ext.properties* du répertoire *[racine aem-forms]configurationManager/configure-ecm/jboss* dans le répertoire *[racine du serveur d'applications]/bin*.
- 2) Redémarrez le serveur d'applications.
- 3) Démarrez les services suivants à partir de Administration Console.
 - EMCDocumentumAuthProviderService

- EMCDocumentumRepositoryProvider
- EMCDocumentumContentRepositoryConnector

Configuration de Connector for Microsoft SharePoint

L'opération de configuration de Connector for Microsoft SharePoint est facultative et requiert la syntaxe suivante :

```
sharepoint-configurationCLI -f <propertyFile>
```

Où :

IMPORTANT : Modifiez le <propertyFile> nommé `cli_propertyFile_ecm_sharepoint_template.txt` situé dans le répertoire `[racine aem-forms]\configurationManager\bin\`.

Exemples d'utilisation

Depuis `C:\Adobe\Adobe_Experience_Manager_forms\configurationManager\bin`, saisissez :

```
ConfigurationManagerCLI configureLiveCycle -f cli_propertyFile.txt
```

Où `cli_propertyFile.txt` est le nom du fichier de propriétés que vous avez créé.

Journaux d'erreurs de l'interface de ligne de commande de Configuration Manager

Si une erreur se produit, vous pouvez passer en revue les journaux d'erreurs de l'interface de ligne de commande situés dans le dossier `[racine aem-forms]\configurationManager\log`. Le fichier journal généré respecte la convention de dénomination, `lcmCLI.0.log`, où le numéro du nom de fichier (0) est incrémenté lorsque les fichiers journaux sont modifiés.

Etapas suivantes

Si vous avez utilisé l'interface de ligne de commande de Configuration Manager pour configurer et déployer AEM Forms on JEE, vous pouvez à présent effectuer les tâches suivantes :

- Exécution des configurations après le déploiement

Annexe : Configuration de JBoss en tant que service Windows

Cette annexe décrit la procédure de configuration du serveur d'applications JBoss de manière à l'exécuter en tant que service Windows. Suivez cette procédure sous Windows Server 2016, version 64 bits.

Nom de la mise à jour des services JBoss

- 1) Créez les variables d'environnement système suivantes :

Nom de la variable	Valeur
JBOSS_HOME	<Chemin d'accès de la racine du serveur d'applications>
NOPAUSE	1

- 2) Ouvrez le fichier [racine du serveur d'applications]/bin/service.bat dans un éditeur de texte et mettez à jour les variables.

Vous devez mettre à jour les variables pour Service Name (SHORTNAME), Service Display (DISPLAYNAME) et Service Description (DESCRIPTION) avec les valeurs correspondant à votre environnement JBoss. Par exemple :

```
set SHORTNAME=JBoss_FOR_Adobe Experience Manager_FORMS
set DISPLAYNAME="JBoss for Adobe Experience Manager Forms"
set DESCRIPTION="JBoss for Adobe Experience Manager Forms"
```

- 3) Enregistrez le fichier, puis fermez-le.

Installation du service Windows

- 1) Dans le dossier \bin de JBoss, créez le service Windows à l'aide de la commande suivante :
`service.bat install /loglevel INFO`
Si la commande réussit, vous obtenez une invite de commande sans échec.
- 2) Vérifiez que l'applet Services du Panneau de configuration Windows indique un nouveau service *JBoss pour Adobe Experience Manager forms*, qui correspond à la valeur de la variable DISPLAYNAME dans le fichier `service.bat`.
- 3) A l'aide de l'applet Services du Panneau de configuration Windows, définissez le *type de démarrage* sur *Automatique*.

- 4) (*Facultatif*) Dans l'onglet *Récupération*, définissez les options de récupération *Premier échec* et *Second échec* respectivement sur *Redémarrer le service* et *Redémarrer l'ordinateur*.

REMARQUE : Si nécessaire, vous pouvez modifier la valeur *Se connecter en tant que* valeur du compte Système local sur un autre utilisateur ou compte de service.

Démarrage et arrêt de JBoss Application Server en tant que service Windows

Démarrage de JBoss en tant que service Windows

- 1) Sur un serveur Windows, sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Outils d'administration > Services**, puis sélectionnez le service Windows correspondant à JBoss Application Server et cliquez sur **Démarrer**.

REMARQUE : Lors du démarrage de JBoss Application Server en tant que service Windows, la sortie de console est redirigée vers le fichier

```
jboss_for_adobe_experience_manager_forms-stderr.<date>.log et  
jboss_for_adobe_experience_manager_forms-stdout.<date>.log sous  
<JBOSS_HOME>\standalone\log
```

Vous pouvez parcourir le fichier pour rechercher les erreurs survenues pendant le démarrage du service.

Arrêt de JBoss en tant que service Windows

- 1) Sur un serveur Windows, sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Outils d'administration > Services**, puis sélectionnez le service Windows correspondant à JBoss Application Server et cliquez sur **Arrêter**.

REMARQUE : Lors de l'arrêt de JBoss Application Server en tant que service Windows, la sortie de console est redirigée vers le fichier

```
jboss_for_adobe_experience_manager_forms-stderr.<date>.log et  
jboss_for_adobe_experience_manager_forms-stdout.<date>.log sous  
<JBOSS_HOME>\standalone\log
```

Vous pouvez parcourir le fichier pour rechercher les erreurs survenues pendant la fermeture du service.

Vérification de l'installation

- 1) Démarrez le service à partir de l'applet Services du Panneau de configuration Windows.
- 2) Consultez (tail) le fichier [racine serveur d'applications]standalone\log\server.log pour vous assurer que le service démarre correctement.

- 3) Arrêtez le service à partir de l'applet Services du Panneau de configuration Windows et vérifiez qu'il est correctement arrêté.
- 4) Assurez-vous que vous pouvez redémarrer le service à partir de l'applet Services du Panneau de configuration Windows.

Configuration supplémentaire

En plus de ces étapes, vous pouvez également suivre les étapes supplémentaires de configuration à l'aide de l'applet Services du Panneau de configuration Windows ou à l'aide de l'utilitaire de configuration de service Windows intégré (sc).

Par exemple, si vous disposez de Microsoft SQL Server comme base de données et que le service de base de données s'exécute sur la même instance de machine, vous pouvez créer une dépendance sur ce service avec la commande suivante :

```
sc config JBOSS_FOR_Adobe_Experience_Manager_FORMS depend= MSSQL$MYSERVER
```

Remplacez la variable `MSSQL$MYSERVER` par le service Microsoft SQL Server 2016 qui s'exécute sur la même instance de serveur.

REMARQUE : Assurez-vous qu'il n'existe AUCUN espace avant le signe =, mais bien après =.

Si la commande réussit, vous obtenez une réponse telle que :

```
[SC] ChangeServiceConfig SUCCESS
```

Annexe : Configuration de Connector for Microsoft SharePoint sur le serveur SharePoint

Connector for Microsoft SharePoint vous permet d'intégrer des flux de travaux à partir des perspectives de développement d'AEM Forms on JEE et SharePoint. Ce module inclut un service AEM Forms on JEE et un exemple de fonctionnalité SharePoint qui facilite la connexion de bout en bout entre les deux systèmes.

Le service permet de rechercher, lire, rédiger, supprimer, mettre à jour et enregistrer/extraire un référentiel SharePoint. Les utilisateurs SharePoint peuvent démarrer des processus d'AEM Forms on JEE tel qu'un processus d'approbation à partir de SharePoint, convertir des documents au format Adobe PDF et gérer les droits d'un fichier au format PDF ou natif. De plus, à partir du contexte SharePoint, vous pouvez automatiser l'exécution des processus d'AEM Forms on JEE à partir des flux de travaux SharePoint.

Installation et configuration

Après avoir configuré l'installation d'AEM Forms on JEE, suivez les étapes suivantes pour configurer le connecteur sur le serveur SharePoint.

Configuration système requise pour le serveur SharePoint

Assurez-vous que le serveur qui exécute le site SharePoint dispose de la configuration requise suivante :

- Microsoft SharePoint Server
- Microsoft .NET Framework 3.5

Considérations relatives à l'installation

Tenez compte des éléments suivants avant de planifier votre installation :

- Avant d'exécuter l'installation, assurez-vous qu'aucun autre site ou aucune autre application Web n'utilise les services du serveur IIS. Consultez votre administrateur IIS avant de procéder à l'installation.
- (Installation en batterie de serveurs SharePoint) Le service d'administration SharePoint s'exécute sur le serveur d'administration central de la batterie de serveurs SharePoint. (Installation autonome du serveur SharePoint) Le service d'administration SharePoint s'arrête sur le serveur SharePoint.

Installation et configuration sur le serveur SharePoint

Modification des variables d'environnement

Ajoutez le chemin du fichier stsadm.exe à la variable d'environnement PATH. Le chemin par défaut du fichier stsadm.exe est le suivant : C:\Program Files\Common Files\MicrosoftShared\Web Server Extensions\14\BIN.

Extraction du programme d'installation Web

Lors de l'installation du serveur AEM Forms on JEE, le programme d'installation Web des fichiers du serveur SharePoint nommés `Adobe Connector-2016.zip` sont créés dans le dossier [racine aem-forms]\plugins\sharepoint.

- Si vous utilisez Microsoft SharePoint 2016, copiez le fichier `Adobe Connector-2016.zip` dans un dossier sur le serveur Windows qui héberge SharePoint, puis extrayez le fichier copié.

Installation et activation de Connector

- 1) (Facultatif) Sélectionnez des options du menu contextuel du serveur SharePoint avant d'installer le connecteur. Voir [Activation/désactivation de fonctionnalités](#) pour obtenir des étapes détaillées.
- 2) Exécutez les commandes suivantes dans l'ordre indiqué pour installer Connector for SharePoint Server. Assurez-vous d'exécuter `stsadm -o enumsolutions` après chaque commande pour vérifier que les modifications ont été propagées à tous les serveurs.

Exécutez `stsadm -o enumsolutions` jusqu'à ce que le fichier XML de résultat contienne la balise `<state>pending</state>`.

```
install.bat -create
install.bat -add
install.bat -deploy
install.bat -install
```

REMARQUE : Pour la commande `install.bat -deploy`, exécutez `run stsadm -o enumsolutions` à plusieurs reprises jusqu'à ce que le fichier XML généré contienne la balise `<LastOperationResult>DeploymentSucceeded</LastOperationResult>`.

- 3) Activez le connecteur depuis l'application Web SharePoint. Pour activer le connecteur :
 - a) Ouvrez l'application Web SharePoint dans un navigateur.
 - b) Cliquez sur **Paramètres du site**.
 - c) Cliquez sur **Fonctionnalités de la collection de sites**.
 - d) Cliquez sur Activer pour les fonctionnalités **Adobe Connector** et **Workflow**.

Activation/désactivation de fonctionnalités

Vous pouvez modifier les options de menu contextuel et désactiver d'autres fonctionnalités sur les sites SharePoint. Les options suivantes sont activées sur le serveur SharePoint lorsque le connecteur SharePoint est installé avec l'ensemble d'options par défaut :

- Convertir en Adobe PDF
- Permettre l'insertion de commentaires par le biais d'Adobe Reader
- Protéger à l'aide d'une stratégie Adobe
- Appeler les processus d'AEM Forms on JEE

Vous pouvez apporter des modifications au fichier `Elements.xml` pour modifier les options ci-dessus et activer ou désactiver d'autres fonctionnalités. Pour apporter des modifications au fichier `Elements.xml`

- 1) Accédez au dossier contenant le contenu extrait du fichier `Adobe Connector-2016.zip`.
- 2) Sauvegardez le fichier `Elements.xml`. L'emplacement par défaut du fichier `Elements.xml` est le suivant : <dossier contenant le contenu extrait du fichier `Adobe Connector-2016.zip`>\TEMPLATE\FEATURES\LiveCycle\Elements.xml.
- 3) Ouvrez le fichier `Elements.xml` dans un éditeur de texte.
- 4) Supprimez ou ajoutez un commentaire aux éléments d'action personnalisée des fonctionnalités à désactiver.

Fonctionnalité du serveur Document Server	ID de l'élément CustomAction	Description
ReaderExtensions	LiveCycle.ApplyReaderExtensions	Active Acrobat Reader DC Extensions sur les documents PDF
Rights Management	LiveCycle.RightsManagement.Apply-PolicyToPdf	Documents PDF protégés par des droits
	LiveCycle.RightsManagement.Apply-PolicyToDoc	Documents Microsoft Word protégés par des droits
	LiveCycle.RightsManagement.Apply-PolicyToXls	Documents Microsoft Excel protégés par des droits
	LiveCycle.RightsManagement.Apply-PolicyToPpt	Documents Microsoft PowerPoint protégés par des droits
	LiveCycle.RightsManagement.Apply-PolicyToDocx	Documents Microsoft Word protégés par des droits
	LiveCycle.RightsManagement.Apply-PolicyToXlsx	Documents Microsoft Excel protégés par des droits
	LiveCycle.RightsManagement.Apply-PolicyToPptx	Documents Microsoft PowerPoint protégés par des droits

Fonctionnalité du serveur Document Server	ID de l'élément CustomAction	Description
	LiveCycle.RightsManagement.Apply-PolicyToDwg	Documents Microsoft Excel protégés par des droits
	LiveCycle.RightsManagement.Apply-PolicyToDxf	Documents AutoCAD protégés par des droits
	LiveCycle.RightsManagement.Apply-PolicyToDwf	Documents AutoCAD protégés par des droits
PDF Generator	LiveCycle.GeneratePDFFromPdf	Convertir un fichier PDF créé à partir d'une image en un document PDF texte, si Standard OCR a été utilisé comme type de fichier dans les paramètres du site
	LiveCycle.GeneratePDFFromDoc	Générer un fichier PDF à partir de documents Microsoft Word
	LiveCycle.GeneratePDFFromPs	Générer un fichier PDF à partir de fichiers PostScript
	LiveCycle.GeneratePDFFromEps	Générer un fichier PDF à partir de documents EPS
	LiveCycle.GeneratePDFFromPrn	Générer un fichier PDF à partir de fichiers PRN
	LiveCycle.GeneratePDFFromDocx	Générer un fichier PDF à partir de documents Microsoft Word
	LiveCycle.GeneratePDFFromPpt	Générer un fichier PDF à partir de documents Microsoft PowerPoint
	LiveCycle.GeneratePDFFromPptx	Générer un fichier PDF à partir de documents Microsoft PowerPoint
	LiveCycle.GeneratePDFFromXls	Générer un fichier PDF à partir de documents Microsoft Excel
	LiveCycle.GeneratePDFFromXlsx	Générer un fichier PDF à partir de documents Microsoft Excel
	LiveCycle.GeneratePDFFromBmp	Générer un fichier PDF à partir de fichiers BMP

Fonctionnalité du serveur Document Server	ID de l'élément CustomAction	Description
	LiveCycle.GeneratePDFFromGif	Générer un fichier PDF à partir de fichiers GIF
	LiveCycle.GeneratePDFFromJpeg	Générer un fichier PDF à partir d'images JPEG
	LiveCycle.GeneratePDFFromJpg	Générer un fichier PDF à partir d'images JPG
	LiveCycle.GeneratePDFFromTiff	Générer un fichier PDF à partir d'images TIFF
	LiveCycle.GeneratePDFFromTif	Générer un fichier PDF à partir d'images TIF
	LiveCycle.GeneratePDFFromPng	Générer un fichier PDF à partir d'images PNG
	LiveCycle.GeneratePDFFromJpf	Générer un fichier PDF à partir d'images JPF
	LiveCycle.GeneratePDFFromJpx	Générer un fichier PDF à partir d'images JPX
	LiveCycle.GeneratePDFFromJp2	Générer un fichier PDF à partir d'images JPEG 2000
	LiveCycle.GeneratePDFFromJ2k	Générer un fichier PDF à partir d'images JPEG 2000
	LiveCycle.GeneratePDFFromJ2c	Générer un fichier PDF à partir d'images JPEG 2000
	LiveCycle.GeneratePDFFromJpc	Générer un fichier PDF à partir d'images JPEG 2000
	LiveCycle.GeneratePDFFromHtm	Générer un fichier PDF à partir de documents HTM
	LiveCycle.GeneratePDFFromHtml	Générer un fichier PDF à partir de documents HTML
	(Obsolète) LiveCycle.GeneratePDFFromSwf	(Obsolète) Générer un fichier PDF à partir de fichiers SWF
	LiveCycle.GeneratePDFFromFlv	Générer un fichier PDF à partir de fichiers vidéo Flash

Fonctionnalité du serveur Document Server	ID de l'élément CustomAction	Description
	LiveCycle.GeneratePDFFromTxt	Générer un fichier PDF à partir de fichiers texte
	LiveCycle.GeneratePDFFromRtf	Générer un fichier PDF à partir de fichiers RTF
	LiveCycle.GeneratePDFFromMpp	Générer un fichier PDF à partir de fichiers Microsoft Project
	LiveCycle.GeneratePDFFromPub	Générer un fichier PDF à partir de documents Microsoft Publisher
Appeler un processus LiveCycle	LiveCycle.InvokeGenericLiveCycleProcessOnALL	Appeler un processus LiveCycle
Bibliothèque de formulaires Adobe	AdobeFormsLibrary	Configurer SharePoint en tant que référentiel des données de formulaires et supprimer les éléments CustomAction, ListTemplate et ListInstance
Tâches utilisateur d'AEM Forms	LiveCycleUserTasks	Répertorier les tâches de l'utilisateur et supprimer l'élément ListTemplate
Tâches du groupe LiveCycle	LiveCycleGroupTasks	Répertorier les tâches du groupe et supprimer l'élément ListTemplate

5) Enregistrer et fermer le fichier `Elements.xml`

Désinstallation de Connector for Microsoft SharePoint Server

- 1) Désactivez SharePoint Connector depuis l'application Web SharePoint. Pour désactiver SharePoint Connector
 - a) Ouvrez l'application Web SharePoint dans un navigateur.
 - b) Cliquez sur **Paramètres du site**.
 - c) Cliquez sur **Fonctionnalités de la collection de sites**.
 - d) Cliquez sur Désactiver pour les fonctionnalités **Adobe Connector** et **Adobe LiveCycle Workflow**.

- 2) Dans l'invite de commande, exécutez les commandes suivantes dans l'ordre indiqué. Assurez-vous d'exécuter `stsadm - o enumsolutions` après chaque commande pour vérifier que les modifications ont été propagées à tous les serveurs. Exécutez `stsadm - o enumsolutions` jusqu'à ce que le fichier XML de résultat contienne la balise `<state>pending</state>`.

```
Install.bat -uninstall
```

```
Install.bat -retract
```

```
Install.bat -delete
```

REMARQUE : Pour la commande `install.bat -retract`, exécutez `run stsadm - o enumsolutions` à plusieurs reprises jusqu'à ce que le fichier XML généré contienne la balise `<LastOperationResult>RetractionSucceeded</LastOperationResult>`.